

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای
مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در
اکتشافات معدنی

شماره ردیف نشریه در انتشارات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

۵۹۴



انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن
<http://www.ime.org.ir>

وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت امور معدن و صنایع معدنی
برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن
<http://www.mimt.gov.ir>



انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن
(شماره ثبت ۹۹۶۶)

عنوان و نام پدیدآور :	راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی / وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور معدن و صنایع معدنی، دفتر نظارت و بهره‌برداری برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن.
مشخصات نشر :	تهران : سازمان نظام مهندسی معدن ایران، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری :	عص.
فروست :	انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور؛ شماره ردیف نشریه ۵۹۴.
انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن :	۲۸.
شابک :	۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۲-۱۶-۹
وضعیت فهرست‌نویسی :	فیبا
یادداشت :	بالای عنوان: برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن.
عنوان دیگر :	برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن.
موضوع :	اکتشافهای زیرزمینی — روش‌های ژئوفیزیکی
موضوع :	اکتشافهای زیرزمینی مغناطیسی
موضوع :	اکتشافهای زیرزمینی لرزه‌ای
موضوع :	جادیه‌گرانی — اندازه‌گیری
شناسه افزوده :	سازمان نظام مهندسی معدن ایران
شناسه افزوده :	ایران. وزارت صنایع و معدن. دفتر نظارت و بهره‌برداری. برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن
ردیبندی کنگره :	TN ۲۶۹/۱۶ ۱۳۹۱
ردیبندی دیوبی:	۶۲۲/۱۵
شماره کتابشناسی ملی :	۳۰۷۰۵۷۲

شماره شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۲-۱۶-۹

راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی

گردآورنده : برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن—وزارت صنعت، معدن و تجارت

ناشر : انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن

نوبت چاپ : اول

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۷۹/۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : زمستان ۱۳۹۱

چاپ و صحافی : طراحان نصر

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۸
شماره: ۷۷۶۴۶۸۰
پوست:

ابلاغیه

به استناد ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون معدن مصوب سال ۱۳۷۷ و بر پایه مفاد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی معدن مصوب سال ۱۳۸۱، تدوین اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری معدن و کارخانه ها، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است و همچنین بازنگری و تجدید نظر آنها، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معدن و کارخانه ها اعم از دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمان کاران و عوامل دیگر مکلف به رعایت مقررات فنی ابلاغ شده هستند و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می شود.

نشریه راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی که به استناد مواد قانونی فوق الذکر تدوین شده است، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور نیز با شماره ۵۹۶ در نوبت انتشار قرار دارد.

مقررات موضوع این نشریه به مدت یک سال از زمان انتشار به عنوان آزمایشی تلقی می شود. در این فاصله در صورتی که مهندسان و عوامل اجرایی، روش ها و دستور العمل های بهتری در اختیار داشته باشند یا نظر اصلاحی درباره هر یک از مفاد آن داشته باشند، لازم است به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند تا در صورت لزوم اصلاحیه یا متمم آن تدوین و ابلاغ شود.

با عنایت به مراتب فوق این مقررات یا اصلاح و تکمیل شده آن، از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ لازم الاجرا خواهد بود.

وجیه ا... جعفری
معاون امور معدن و صنایع معدنی

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیشنهاد، مطالعه، طراحی، اجرای طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی، اجرا و هزینه‌های مربوطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی را در کلیه مراحل انجام عملیات معدنی مورد تأکید جدی قرار داده است.

با توجه به مراتب یاد شده، دفتر نظارت و بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اساتید، صاحب‌نظران، متخصصان، دست‌اندرکاران بخش معدن کشور و با همکاری دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معدن، مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت.۳۳۴۹۷-۲۰/۸۵/۴ هـ مورخ هیات محترم وزیران و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی معدن با در نظر داشتن موارد زیر اقدام به تهییه ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های مورد نیاز بخش معدن نموده است:

- استفاده از منابع معتبر و استانداردهای بین‌المللی

- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای معدنی

- استفاده از تخصص‌ها و تجربه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های خصوصی و دولتی

- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور

- توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسات تهییه‌کننده استاندارد

امید است نشریه "راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس‌سنگی، گرانی‌سنگی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی" گام موثری در زمینه یکسان‌سازی فعالیت‌های معدنی در کشور باشد. همچنین مجریان و دست‌اندرکاران بخش معدن با به کارگیری این نشریه، در راستای هماهنگ‌سازی و تکامل استانداردها مشارکت نمایند.

شورای عالی برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن

مجری طرح

وجیه‌ا... جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

فرزانه آقا رمضانعلی کارشناس ارشد مهندسی صنایع - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بهروز بربنا کارشناس مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

وجیه‌ا... جعفری کارشناس مهندسی معدن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

عبدالعالی حقیقی کارشناس ارشد زمین‌شناسی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

عبدالرسول زارعی کارشناس ارشد زمین‌شناسی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ناصر عابدیان کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

حسن مدنی کارشناس ارشد مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هرمز ناصرنیا کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان نظام مهندسی معدن

اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

بهروز بربنا کارشناس مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محمد پریزادی کارشناس ارشد مهندسی معدن - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

نعمت‌ا... رشیدنژاد عمران دکترای پترولوزی - دانشگاه تربیت مدرس

ناصر عابدیان کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

علیرضا غیاثوند کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

عبدالمجید یعقوب‌پور دکترای زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه تربیت معلم

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

مهندی ایران‌نژاد دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عبدالرسول زارعی کارشناس ارشد زمین‌شناسی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

مصطفی شریف‌زاده دکترای مهندسی مکانیک سنگ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسن مدنی کارشناس ارشد مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهزاد مهرابی دکترای زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه تربیت معلم

پیش‌نویس این گزارش توسط آقایان دکتر جعفر کیمیاً‌قلم و مهندس امام‌قلی یوسفی تهیه شده و پس از بررسی و تایید توسط کمیته اکتشاف، به تصویب شورای عالی برنامه‌رسیده است.

مقدمه

استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی در مشخص کردن بعضی از خصوصیات فیزیکی زمین از قبیل خواص الاستیکی و مغناطیسی سنگ‌ها و کانی‌ها، گرانش زمین و نظایر آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. مبنای ژئوفیزیک اکتشافی بر این است که وجود هر ماده معدنی در داخل زمین نوعی تفاوت در خاصیت فیزیکی آن نقطه با نقاط اطراف ایجاد می‌کند. با کاربرد روش‌های ژئوفیزیکی، اطلاعاتی از ساختارهای مدفون زمین‌شناسی به دست می‌آید که می‌توان از آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اکتشاف مواد معدنی، هیدروکربورها، آب‌های زیرزمینی، بررسی‌های مهندسی، زیستمحیطی و نظایر آن استفاده کرد. انتخاب نوع روش یا روش‌های ژئوفیزیکی به منظور موقعیت‌یابی یک ذخیره معدنی معین، وابسته به خواص فیزیکی ماده معدنی مربوطه است.

بخش مهمی از مطالعات ژئوفیزیکی به مطالعه مغناطیس زمین معطوف می‌شود که شامل اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مغناطیسی زمین مانند شدت میدان، زوایای میل و انحراف مغناطیسی است. روش مغناطیس‌سنجدی برای اکتشاف فلزاتی مانند طلا و کانی‌های فلزی مانند منیتیت و ایلمنیت بیشترین کاربرد را دارد.

در روش گرانی‌سنجدی با توجه به جرم مخصوص مواد معدنی و اختلاف آن با سنگ‌های اطراف و اندازه‌گیری شتاب جاذبه زمین می‌توان ساختارهای زیرسطحی مانند تاقدیس‌ها، عناصر و کانی‌های سنگین و پلاسما و همچنین ناپیوستگی‌ها را تشخیص داد.

در روش لرزه‌ای، مبنای عملیات اکتشافی، مطالعه رفتار امواج لرزه‌ای در لایه‌ها و سنگ‌های داخل زمین است. از روی نحوه عملکرد امواج لرزه‌ای و محاسبه زمان رفت و برگشت موج، سرعت حرکت امواج و پدیده‌هایی مانند انعکاس و یا انکسار موج، اکتشافات لرزه‌ای انجام می‌گیرد. لرزه‌نگاری، رفتار سنگ‌های داخل زمین را نسبت به عبور امواج الاستیک مورد مطالعه قرار می‌دهد.

این نشریه با عنوان "راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی"، به شناسایی روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در مطالعات اکتشافی مواد معدنی می‌پردازد و راهنمایی‌های لازم را برای استفاده از این روش‌ها ارایه می‌دهد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول - کلیات
۳	۱-۱- اصول و تعاریف
۶	۱-۲- روش‌های مختلف مطالعات ژئوفیزیکی
۶	۱-۳- تجهیزات مورد استفاده
۷	۱-۴- دستورالعمل اجرایی و جمع‌آوری اطلاعات
۹	فصل دوم - راهنمای مطالعات مغناطیس سنجی
۱۱	۲-۱- آشنایی
۱۱	۲-۲- معیارهای مطالعات مغناطیس سنجی
۱۱	۲-۳- اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی
۱۱	۲-۴- آنومالی‌های مغناطیسی
۱۱	۳-۱- پردازش داده‌ها
۱۳	۳-۲- تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی
۱۵	فصل سوم - راهنمای مطالعات گرانی سنجی
۱۷	۳-۱- آشنایی
۱۷	۳-۲- معیارهای مطالعات گرانی سنجی
۱۸	۳-۳- اندازه‌گیری در گرانی سنجی
۱۸	۳-۱-۳-۳- تصحیحات گرانی سنجی
۲۱	۳-۴-۳- آنومالی‌های گرانی
۲۱	۴-۱-۴-۳- تعیین چگالی سنگ‌ها
۲۲	۴-۲-۴-۳- پردازش داده‌ها
۲۴	۴-۳-۴-۳- تفسیرهای گرانی سنجی
۲۵	فصل چهارم - راهنمای مطالعات لرزه‌نگاری "شکست مرزی-بازتابی"
۲۷	۴-۱- آشنایی
۲۷	۴-۲-۴- معیارهای مطالعات لرزه‌نگاری

۲۷	۱-۲-۴- لرزه‌نگاری عمیق
۲۷	۲-۲-۴- لرزه‌نگاری ساختاری
۲۸	۳-۲-۴- لرزه‌نگاری اکتشافی نفت و گاز
۲۸	۴-۲-۴- لرزه‌نگاری اکتشافی کانسارها
۲۸	۵-۲-۴- لرزه‌نگاری مهندسی و آبشناسی
۲۸	۳-۴- اصول تئوری لرزه‌نگاری مرزی
۳۱	۱-۳-۴- روش اجرای لرزه‌نگاری شکست مرزی
۳۱	۲-۳-۴- اصول تفسیر داده‌های صحرایی شکست مرزی
۳۲	۴-۴- اصول تئوری لرزه‌نگاری بازتابی
۳۳	۱-۴-۴- روش اجرای لرزه‌نگاری بازتابی نقطه عمق مشترک
۳۴	۲-۴-۴- روش محاسبه نگاشت لزه‌ای زمانی CDP
۳۴	۵-۴- پردازش داده‌ها
۳۴	۱-۵-۴- نتایج مطالعات شکست مرزی
۳۴	۲-۵-۴- نتایج مطالعات بازتابی
۳۷	فصل پنجم- ارایه گزارش و عالیم و مشخصه‌های نقشه‌ها
۳۹	۱- ساختار گزارش مطالعات ژئوفیزیکی
۴۱	۲- عالیم و مشخصه‌های نقشه‌ها
۴۱	۳- نکسه موقعیت
۴۲	۴- نکسه‌های پربندی
۴۲	۵- نمودارهای مدلسازی شده
۴۳	۶- نکسه‌های تفسیری
۴۵	پیوست- چگالی و خودپذیری مغناطیسی برخی سنگ‌ها و کانی‌ها

فصل ۱

کلیات

۱-۱- اصول و تعاریف

میدان مغناطیسی: به فضای اطراف یک جسم مغناطیسی که به اجسام آهنی دیگر نیرو وارد می‌کند، میدان مغناطیسی گفته می‌شود. میدان مغناطیسی با خطوطی نشان داده می‌شود که به آن‌ها شار یا فلوی مغناطیسی گفته می‌شود.

خودپذیری مغناطیسی: هرگاه جسمی در میدان مغناطیسی قرار گیرد، دارای خاصیت مغناطیسی می‌شود. شدت خاصیت مغناطیس شدن جسم با بردار \vec{j} نشان داده می‌شود. بین میدان به وجود آورنده \vec{F} و بردار \vec{j} رابطه $\vec{F} = k \vec{j}$ برقرار است، ضریب k قابلیت مغناطیس شدن جسم یا خودپذیری مغناطیسی نامیده می‌شود.

قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی: هرگاه جسمی تحت تاثیر میدان مغناطیسی F از خود خاصیت مغناطیسی نشان دهد، درون آن یک میدان ثانویه القا می‌شود. مطابق رابطه (۱-۱) میدان مغناطیسی اطراف جسم، جمع دو میدان F و میدان القا شده درون جسم است.

$$\vec{B} = \vec{F}(1 + 4k\pi) = \mu \vec{F} \quad (1-1)$$

ضریب μ نفوذپذیری مغناطیسی است. کانی‌ها از نظر خاصیت مغناطیسی به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

کانی‌های دیامغناطیس: کانی‌هایی که تاثیرپذیری مغناطیسی آن‌ها بسیار ناچیز است.

کانی‌های پارامغناطیس: کانی‌هایی که در میدان مغناطیسی با شدت زیاد جذب می‌شوند مانند ایلمنیت.

کانی‌های فرومغناطیس: کانی‌هایی که تاثیرپذیری مغناطیسی آن‌ها بسیار زیاد است مانند منیتیت و در یک میدان مغناطیسی با شدت کم جذب می‌شوند.

حدود تغییرات خودپذیری مغناطیسی سنگ‌ها: خودپذیری مغناطیسی سنگ‌ها به میزان مواد فرومغناطیس موجود در آن‌ها بستگی دارد. به همین دلیل خودپذیری مغناطیسی سنگ‌های آذرین و دگرگونی به دلیل وجود مقادیر زیادتر این مواد، بیشتر است. در پیوست (جدول پ-۱)، خودپذیری مغناطیسی برخی سنگ‌ها و کانی‌ها آورده شده است.

مولفه‌های میدان مغناطیسی زمین و موقعیت جغرافیایی قطب‌های مغناطیسی: هرگاه یک تیغه مغناطیسی به صورت آزاد حول یک نقطه دوران کند تیغه مغناطیسی وضعیت متعادلی در فضا به خود می‌گیرد که این وضعیت تعادل به جهت میدان مغناطیسی زمین در آن نقطه بستگی دارد. قطب‌های مغناطیسی زمین بر قطب‌های جغرافیایی آن منطبق نیستند و مختصات تقریبی آن‌ها به قرار زیر است :

قطب جنوب مغناطیسی	قطب شمال مغناطیسی
۹۸ درجه طول غربی	۷۳ درجه عرض شمال
۱۴۵ درجه عرض جنوبی	۶۸ درجه عرض جنوبی

ویژگی دیگر این قطب‌ها در این است که خطی که آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند از مرکز زمین عبور نمی‌کند و در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر با آن فاصله دارد.

مشخصات میدان مغناطیسی زمین: میدان مغناطیسی زمین از دو میدان داخلی و خارجی به وجود آمده است. حدود ۹۴٪ میدان مغناطیسی زمین مشا داخلی دارد. این میدان با تعداد زیادی مغناطیس عبوری در امتدادهای مختلف به دست می‌آید. مشا

خارجی میدان زمین جزبی است و در اثر حرکت ذرات باردار موجود در یونسفر جریان‌های الکتریکی در میدان مغناطیسی زمین ایجاد می‌شود که میدان‌های مغناطیسی القایی را به وجود می‌آورد.

تغییرات دائمی میدان مغناطیسی زمین^۱: میدان مغناطیسی زمین هرگز دائمی نیست و عناصر اصلی میدان در طول عمر زمین بارها تغییر کرده‌اند (تغییر زاویه میل مغناطیسی حدود ۱۵ درجه و زاویه انحراف حدود ۳۵ درجه است).

تغییرات روزانه میدان مغناطیسی زمین^۲: این تغییرات با دوره مساوی یک روزه و دامنه حدود ۲۵ نانوتسلا در کاوش‌های مغناطیسی اهمیت بیشتری دارند. مقدار این تغییرات در بعضی روزها کمتر و بعضی روزها بیشتر می‌شود. دامنه این تغییرات در تابستان بیش از زمستان است.

طوفان‌های مغناطیسی^۳: آشفتگی‌های موقت و گذراپی هستند که دامنه آن‌ها تا ۱۰۰۰ نانوتسلا هم می‌رسد. تابع عرض جغرافیایی هستند و قابل پیش‌بینی نیستند. در تمام دنیا در یک زمان اتفاق می‌افتد و مدت چند روز ادامه دارند.

موج: هر نوع آشفتگی که توسط چشم‌های ضربه‌ای، انفجاری یا ارتعاشی، در یک محیط در حال تعادل ایجاد شود و انتقال یابد، موج نامیده می‌شود.

موج طولی: اگر امتداد ارتعاش ذرات محیط با جهت انتشار موج هم سو باشد موج طولی یا تراکمی است.

موج بررشی: اگر امتداد ارتعاش ذرات بر جهت انتشار موج عمود باشد موج عرضی یا بررشی است.

امواج پیکری: امواج طولی و بررشی امواج پیکری هستند، این امواج قسمتی از مسیر خود را در جهت شبه قائم طی می‌کنند.

موج سطحی: امواجی که در امتداد سطح زمین و یا در امتداد مرز مشترک لایه‌ها منتشر می‌شوند امواج سطحی نامیده می‌شوند. امواج رایلی و لاو امواج سطحی هستند.

موج رایلی: موج رایلی موج سطحی است و در امتداد سطح زمین حرکت می‌کند و ذرات محیط در مسیر بیضی شکل و به صورت پسگرد حرکت می‌کنند.

موج لاو: موج لاو موج سطحی است که در اثر تباين سرعت در بین دو لایه ایجاد می‌شود و انتشار می‌یابد. ذرات محیط در مرز دو لایه عمود بر جهت انتشار ارتعاش می‌کنند. این موج، موج پالاریزه افقی بررشی نامیده می‌شود.

موج بازتابی: موج بازتابی موجی است که در اثر برخورد موج به سطح تماس دو لایه که دارای تفاوت صوتی متفاوت است، بازتاب می‌شود.

موج شکست مرزی: موج شکست مرزی موجی است که در اثر برخورد موج با زاویه تابش حدی در سطح تماس دو لایه ایجاد می‌شود.

لرزه‌نگاری شکست مرزی: بر پایه شکست موج از مرز مشترک لایه‌ها استوار است و در مطالعات عمیق و کم‌عمق تا چندین ده متر نیز به کار می‌رود.

لرزه‌نگاری بازتابی: بر پایه بازتاب موج از مرز مشترک لایه‌ها استوار است و در مطالعات کم‌عمق و عمیق به کار می‌رود.

1- Secular variation

2- Diurnal variation

3- Magnetic storm

لرزه‌نگار: ابزاری است که برای ثبت و آشکارسازی امواج لرزه‌ای به کار می‌رود.

ژئوفون: حسگری که در زمین کار گذاشته می‌شود و حرکات و ارتعاشات مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند.

نیمرخ لرزه‌ای: خطی است که در آن امتداد ژئوفون‌ها چیده شده و ثبت داده‌ها انجام می‌شود.

دور افت: فاصله بین چشمۀ لرزه‌ای نسبت به ژئوفون اول یا آخر است که با افزایش آن، محدوده مورد مطالعه در عمق بیشتری مطالعه و ردیابی می‌شود.

رد لرزه‌ای: لرزه نگاشت و یا داده‌هایی است که در هر ژئوفون نسبت به زمان ثبت می‌شود.

نگاشت لرزه‌ای: مجموعه رد لرزه‌ای در هر برداشت، یک نگاشت لرزه‌ای است.

نقطه عمق مشترک: لرزه‌نگاری بازتابی بر اساس جایه‌جایی متقارن چشمۀ و دریافت نسبت به نقطه ثابت مرکز است.

چشمۀ مشترک: لرزه‌نگاری بازتابی که پرتوهای لرزه‌ای از یک چشمۀ انفجاری در امتداد نیمرخ از عمق‌های مختلف در ژئوفون‌ها ثبت می‌شود.

امواج مفید: امواجی که اطلاعات مرتبط با نیمرخ لرزه‌ای را دارند، امواج مفید نامیده می‌شوند. در روش بازتابی موج یک بار بازتاب شده و در روش شکستی، موج شکست مرزی امواج مفید هستند.

امواج مزاحم: امواجی که به طور اتفاقی ایجاد می‌شوند و فقد اطلاعات مفید هستند که باید اثر آن‌ها تضعیف و یا حذف شود.

محیط همسانگرد و ناهمسانگرد: در محیط همسانگرد خواص کثیسانی در تمام جهات یکسان و در محیط‌های ناهمسانگرد متفاوت است.

محیط لایه‌ای: مجموعه‌ای از لایه‌های نازک (با ضخامت کمتر از یک‌چهارم طول موج ظاهری) که چگالی، ضرایب کشسان و سرعت آن‌ها در طیف متوسطی تغییر می‌کند، لایه لرزه‌ای نامیده می‌شود. در مجموعه لایه‌های ضخیم، میزان سرعت و چگالی در هر لایه مقدار ثابتی است. لایه‌بندی افقی ساده‌ترین مدل محیط‌های لایه‌ای است.

محیط پیوسته: در محیط‌های پیوسته سرعت انتشار امواج به تدریج در جهت خاصی تغییر می‌کند (مانند زون‌های هوازده سطحی و سنگ‌های دگرگونی). در بیشتر موارد تغییرات سرعت در جهت افقی کمتر از جهت قائم (عمق) است و از مدلی که در آن سرعت فقط با عمق تغییر می‌کند استفاده می‌شود.

محیط لایه‌ای-پیوسته: در این مدل، محیط شامل چند لایه دارای سرعت‌های متغیر است. در مطالعه سطح بالایی پیوسته زمین، در مواردی سرعت انتشار امواج لرزه‌ای به طور پیوسته تغییر می‌کند که این محیط پیوسته یا گرادیانی است. اگر ضخامت لایه‌بندی در یک محیط در مقایسه با یک‌چهارم طول موج عبوری کوچکتر باشد، می‌توان چنین محیطی را معادل محیطی دانست که در آن سرعت به طور پیوسته با عمق تغییر می‌کند. در محیط‌های گرادیانی در مرز لایه‌های نازک مسیر پرتوهای لرزه‌ای از اینجا می‌یابد.

۱-۲- روش‌های مختلف مطالعات ژئوفیزیکی

روش‌های ژئوفیزیکی عمدتاً برای مطالعات زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- الف- اکتشاف هیدرولوکربن‌ها (زغال‌سنگ، گاز، نفت)
- ب- مطالعات زمین‌شناسی ناحیه‌ای (مساحت بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع)
- پ- اکتشاف کانسارهای معدنی
- ت- مطالعات مهندسی
- ث- مطالعات زمین‌آب‌شناسی
- ج- کاوش فضاهای خالی (طبیعی یا مصنوعی)
- چ- تعیین لکه‌های آلدگی و خورندگی خاک

روش‌های گوناگون مطالعات ژئوفیزیکی در جدول ۱-۱ ارایه شده است.

جدول ۱-۱- کاربرد روش‌های مختلف ژئوفیزیکی در مطالعات گوناگون

روش ژئوفیزیکی	پارامتر فیزیکی وابسته	الف	ب	پ	ت	س	ج	ج	ج
گرانی‌سنگی	چگالی	p	p	s	s	s	-	-	-
مغناطیس‌سنگی	خودپذیری مغناطیسی	p	p	p		s	m	m	m
لرزه‌نگاری شکست مرزی	خواص کشسانی چگالی	p	p	m	s	s	s	m	s
لرزه‌نگاری بازتابی	خواص کشسانی، چگالی	m	s	s	m	p	s	p	p
مقاومت ویژه	مقاومت ویژه	p	p	p	p	m	p	p	p
پتانسیل خودزا	اختلاف پتانسیل	m	m	p	m	p	-	-	m
پلاریزاسیون القایی	مقاومت ویژه، طرفیت الکتریکی	m	m	s	m	p	m	s	m
الکترومغناطیس	رسانایی-خودالقایی	p	p	p	p	p	s	p	p
فرکانس بسیار پایین	رسانایی	s	s	s	m	p	m	m	s
رادار نفوذی زمین	ضریب دی الکتریکی	s	s	s	m	p	m	m	p
مگنتوتولوک	مقاومت ویژه	-	-	m	m	p	p	s	m
پرتوزایی	پرتو گاما (به طور معمول)			-	-	p	s	m	-
دماسنگی	رساندنگی حرارتی	-	s	P*	-		s	s	

P: روش اصلی (اولیه)، S: روش مکمل (ثانویه)، m: دارای کاربرد بدون بسط، P*: منحصر به این کاربرد است، -: نامناسب

(الف تا چ معرف کاربردهای ذکر شده در متن است).

۱-۳- تجهیزات مورد استفاده

جدول ۲-۱ تجهیزات مورد استفاده در روش‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنگی، گرانی‌سنگی و لرزه‌نگاری را ارایه می‌دهد.

جدول ۱-۲- تجهیزات مورد استفاده در روش‌های ژئوفیزیکی

- دستگاه مغناطیس سنج ثابت که در ایستگاه مینا بر پا می‌شود و تغییرات روزانه شدت میدان کل را در طول زمان برداشت‌ها به صورت مدام می‌نماید. - دستگاه مغناطیس سنج برای اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی در ایستگاه‌ها (دستگاه PROTON PRECESSION با حساسیت یک‌دهم نانوتسلا و دستگاه CESIUM VAPOUR با حساسیت یک‌صدم نانوتسلا) - دستگاه‌های G.P.S برای شماره‌گذاری و پیاده کردن خط مینا و ایستگاه‌ها	مغناطیس سنجی
دستگاه‌هایی که تغییرات g را بین ایستگاه‌های مختلف مشخص می‌کنند، گرانی سنج از نوع CG-M3 و CG3 و CG5 و LACOSTE و ROMERG و LACOSTE-SCINTREX با حساسیت حدود یک‌صدم میلی‌گال	گرانی سنجی
سیستم دریافت: دستگاه لرزه‌نگار رقومی و یا آنالوگ، کابل مرکزی رابط بین ژئوفون‌ها و لرزه‌نگار، کابل رابط با سیستم رادیویی برای انتقال زمان صفر به لرزه‌نگار، ژئوفون‌های نوع S و P سیستم چشم: چشم غیرافجاری شامل چشم ضربه‌ای، چشم ضربه‌ای با هوای فشرده، چشم ارتعاشی، سیستم تخلیه الکتریکی در محیط سیال و چشم افجاری، دستگاه G.P.S	لرزه‌نگاری

۱-۴- دستورالعمل اجرایی و جمع‌آوری اطلاعات

در هر مطالعه اکتشافی باید برداشت‌های فاکتور فیزیکی مورد نظر، در یک شبکه‌بندی منظم انجام گیرد. وسعت این شبکه‌بندی بر حسب فاز مطالعاتی و وسعت محدوده زیر پوشش متغیر است. در جدول ۱-۳ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و طرح‌های مختلف شبکه‌بندی روش‌های ژئوفیزیکی آورده شده است. همچنین پس از مشخص شدن فاز مطالعات اکتشافی و انتخاب شبکه‌بندی مناسب، عملیات برداشت‌های صحرایی مطابق دستورالعمل ارایه شده در جدول ۱-۴ انجام می‌گیرد.

جدول ۱-۳- جمع‌آوری اطلاعات و شبکه‌بندی برداشت روش‌های ژئوفیزیکی

طراحی و شبکه‌بندی برداشت (ابعاد شبکه‌بندی) و طراحی نیمرخ‌های لرزه‌ای			جمع‌آوری اطلاعات	
تفصیلی	عمومی	شناسایی و پی‌جویی		
۵۰×۱۰ متر در مواردی ۲۵×۵ متر	۱۰۰×۱۰ متر	۱۰۰×۲۰ متر	بانک‌های اکتشافی موجود در کشور، نقشه‌های ژئوفیزیک هوابردی	مغناطیس سنجی
۵۰×۱۰ متر در مواردی ۲۵×۵ متر	۱۰۰×۲۰ متر	۲۰۰×۲۰ متر	نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئوفیزیک هوابردی، نقشه‌های ژئوشیمیایی، اطلاعات ژئوفیزیکی موجود	گرانی سنجی
مطالعات تکتونیکی عمیق روش بازتابی به صورت نیمرخ خطی دو بعدی (2D) در مطالعات اکتشافی نفت و گاز، نیمرخ‌های لرزه‌ای بازتابی به صورت دو بعدی (2D) یا مساحتی سه بعدی (3D) در مطالعات ساختمانی و اکتشاف معدنی روش شکست مرزی و یا بازتابی به صورت خطی یا دو بعدی (2D) در مطالعات کم عمق و مهندسی نیمرخ‌ها خطی و اغلب شکست مرزی	بانک‌های لرزه‌ای کشور	لرزه‌نگاری		

جدول ۱-۴- دستورالعمل اجرایی روشن‌های ژئوفیزیکی

دستورالعمل اجرایی		
برپایی ایستگاه مبنا	پیاده کردن نقاط اندازه‌گیری	
ایستگاه مبنا در نقطه‌ای دور از آلودگی مغناطیسی بر پا می‌شود و میدان مغناطیسی هر ۵ دقیقه و یا به صورت مداوم برداشت می‌شود تا تغییرات روزانه با رسم دیاگرام مشخص شود. در اثر طوفان‌های مغناطیسی اندازه‌گیری دو بار انجام می‌گیرد.	<ul style="list-style-type: none"> - مشخص کردن محدوده زون‌های معدنی و در نظر گرفتن خط مبنا در جهت گسترش کانسار - پیاده کردن نقاط برداشت بر روی زمین با استفاده از G.P.S و رسم نیمرخ‌ها عمود بر خط مبنا - برداشت مختصات نقاط ویژه نظیر تراشه‌ها، رخمنون مواد معدنی، محدوده عملیات قدیمی و نظایر آن - تهیه نقشه موقعیت 	مغناطیسی‌سنجدی
هر دو ساعت یک بار مقدار گرانی در ایستگاه مبنا خوانده می‌شود و تغییرات دریفت در فاصله دو ساعت را خطی فرض کرده و مقادیر قرائت شده در ایستگاه‌ها تصحیح می‌شود. در مناطق وسیع شبکه‌ای از ایستگاه‌های مبنا به جای یک ایستگاه در نظر گرفته می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> - مشخص کردن محدوده زون‌های معدنی و در نظر گرفتن خط مبنا در جهت گسترش کانسار - پیاده کردن نقاط برداشت بر روی زمین با استفاده از G.P.S و رسم نیمرخ‌ها عمود بر خط مبنا - برداشت مختصات نقاط ویژه نظیر تراشه‌ها، رخمنون مواد معدنی، محدوده عملیات قدیمی و نظایر آن - تهیه نقشه موقعیت 	گرانی‌سنجدی
	بعد از طراحی خطوط لزه‌ای در نقشه، موقعیت نیمرخ‌های لزه‌ای با کمک G.P.S به زمین منتقل می‌شود.	لرزه‌نگاری

۲ فصل

راهنمای مطالعات مغناطیس سنجی

۱-۲- آشنایی

از روش مغناطیس سنجی بیشتر در اکتشاف معادن فلزی، توده های آذرین و محدوده های دارای پتانسیل معدنی فلزی استفاده می شود. پس از بررسی های زمین شناسی در یک ناحیه و مشخص کردن اندیس ها و زون های کانی سازی و احتمال وجود ذخایر معدنی، اکتشاف مغناطیس سنجی مناسب با هدف پژوهش و کانسار مورد نظر انجام می گیرد که بر مبنای آن، شبکه بندی اندازه گیری ها مشخص و برداشتها انجام می شود.

۲-۲- معیار های مطالعات مغناطیس سنجی

مطالعات مغناطیس سنجی به شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. در کاربرد مستقیم کلیه کانی های آهنی مانند منیتیت، پیروتیت، تیتانومنیتیت مورد اکتشاف قرار می گیرند. خاصیت مغناطیسی سنگ ها و کانی های مبنای اکتشاف مستقیم و تعیین کننده محدوده آنومالی های مغناطیسی است. کاربرد مغناطیس سنجی به صورت غیرمستقیم برای اکتشاف کانی هایی مانند مس و کرومیت که کانی های همراه آن ها خاصیت مغناطیسی دارند، استفاده می شود. همچنین مشخص کردن گستره سنگ های آذرین از سنگ های رسوبی و ردیابی همیری ها و گسل ها که در اکتشافات معدنی اهمیت دارند نیز از کاربردهای غیرمستقیم این روش است.

۳-۲- اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی

اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی با دستگاه های مغناطیس سنج انجام می گیرد. اندازه گیری میدان مغناطیسی در امتداد نیمرخ ها و از ایستگاه مینا شروع و یادداشت می شود. در مواردی که تغییرات شدت میدان زیاد است، اندازه گیری بین ایستگاه ها در فواصل کم تکرار می شود.

۴-۲- آنومالی های مغناطیسی^۱

به اختلاف بین شدت میدان مغناطیسی متعارف و شدت میدان مغناطیسی برداشت شده، آنومالی مغناطیسی گفته می شود. اگر جسمی با خاصیت مغناطیسی بیشتری نسبت به اطراف خود، در نزدیکی سطح زمین مدفون باشد، بردار میدان مغناطیسی زمین در اثر نفوذ به این توده ایجاد میدان القایی می کند. میدان کلی حاصل که در نقطه ای در روی سطح زمین اندازه گیری می شود از مجموع دو میدان مغناطیسی زمین و میدان مغناطیسی القایی تشکیل می شود. بنابراین با اندازه گیری میدان کلی و داشتن مغناطیس زمین در هر نقطه می توان میدان آنومالی مغناطیسی را به دست آورد. با کسر میدان مغناطیسی از میدان متعارف زمین، پس از انجام تصحیحات، آنومالی باقیمانده محاسبه و به این ترتیب، می توان نقشه میدان مغناطیس باقیمانده را تهیه کرد.

۴-۳- پردازش داده ها

پس از برداشت های صحرایی و انجام تصحیحات لازم نقشه های مختلفی با مقیاس مناسب تهیه و پربندی می شوند و بر اساس نتایج به دست آمده خصوصیات منشا آنومالی ها تفسیر می شوند. نقشه های تهیه شده عبارتند از:

الف- نقشه تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی^۱

پس از برداشت شدت میدان مغناطیسی در شبکه اندازه‌گیری و انجام تصحیحات روزانه، مقدار شدت میدان برای هر ایستگاه مشخص و نقشه تغییرات شدت میدان کل مغناطیسی محدوده مورد اکتشاف با پربندی و مقیاس مناسب ترسیم می‌شود. در این نقشه دو نوع آنومالی منطقه‌ای و آنومالی محلی مشخص می‌شود. در سازندهای زمین‌شناسی متجانس و لایه‌ای، تغییرات میدان آرام و خطوط پربندی هموار است. وجود سنگ‌ها با ضریب خودپذیری متغیر، شدت میدان مغناطیسی را تغییر می‌دهد و همیری این سازندها از خطوط پربندی مشخص می‌شود. در مواردی که زون‌های کانی‌سازی، کانی‌های آهنی دارند آنومالی‌های محلی ایجاد می‌شود.

ب- نقشه آنومالی باقی‌مانده مغناطیسی^۲

آنومالی باقی‌مانده با حذف آنومالی منطقه‌ای از شدت میدان کل حاصل می‌شود. آنومالی منطقه‌ای را می‌توان از نقشه‌های جهانی که برای هر منطقه از جهان تهیه شده‌اند، به دست آورد و از مقادیر شدت میدان اندازه‌گیری شده کم کرد. بدین ترتیب نقشه آنومالی باقی‌مانده، به صورت بارزتر آنومالی‌های با مراکز مثبت و مراکز منفی را نشان می‌دهد.

پ- نقشه برگردان به قطب^۳

آنومالی‌های مغناطیسی علاوه بر خاصیت مغناطیسی شدن سنگ‌ها، با جهت میدان مغناطیسی زمین در آن نقطه نیز ارتباط دارند. آنومالی‌های مغناطیسی با موقعیتی که زاویه میل میدان مغناطیسی ۹۰ درجه باشد محاسبه می‌شوند که این روش برگردان به قطب نامیده می‌شود. با این روش مراکز آنومالی‌های مغناطیسی درست در محل اصلی زون‌های کانی‌سازی قرار می‌گیرند. با تهیه این نقشه می‌توان محل دقیق خواری‌های اکتشافی را مشخص کرد.

ت- نقشه مشتق اول و دوم^۴

مشتق دوم میدان مغناطیسی یا "T" عبارت از اندازه‌گیری انحنای میدان مغناطیسی، در اثر وجود یک آنومالی مغناطیسی است که به صورت آنومالی محلی و یا باقی‌مانده در نقشه ظاهر می‌شود. با توجه به اینکه شدت میدان مغناطیسی با عکس مجذور فاصله متناسب است لذا تغییرات شدت میدان برای دو جرم مغناطیسی که در دو فاصله متفاوت از سطح زمین قرار گرفته‌اند برای مشتق دوم زیادتر از مشتق اول است به طوری که مشتق دوم، اثرات مغناطیسی جرمی را که نزدیک به سطح زمین قرار دارد، گویاتر نشان می‌دهد. این نقشه در تفسیر نتایج مطالعات بسیار موثر است و برای نشان دادن آلودگی‌های سطحی به صورت پارازیت در اندازه‌گیری‌ها و نیز محل رخمنون زون‌های کانی‌سازی به کار می‌رود.

ث- نقشه فراسو و یا فروسو^۵

با توجه به این که تغییرات شدت میدان متناسب با عکس مجذور فاصله از منشا آنومالی است، می‌توان میدان مغناطیسی اندازه‌گیری شده را به افق‌های بالاتر و یا پایین‌تر نسبت داد و با محاسبه مقادیر آن‌ها نقشه‌های جدیدی از تغییرات میدان کل مغناطیسی ارایه کرد. این نقشه‌ها به نام نقشه‌های فراسو و فروسو نامیده می‌شوند. با تهیه نقشه‌های فراسو اثر آنومالی‌های محلی و سطحی کمتر شده و آنومالی‌های منطقه‌ای با خطوط پربندی هموارتر ظاهر می‌شوند. تهیه نقشه‌های مختلف برای سطوح متفاوت و

1- Total intensity map

2- Residual magnetic map

3- Reduction to pole map

4- First & Second derivative map

5- Upward continuation or downward continuation map

بالاتر، آنومالی‌های سطحی و محلی را از آنومالی‌های منطقه‌ای و عمیق جدا می‌کند و منشا آنومالی‌ها را آشکار می‌سازد. با تهیه نقشه‌های فروسو، اندازه‌گیری‌ها به سطوح نزدیک منشا آنومالی نسبت داده می‌شوند. اگر ادامه فروسو بیشتر از عمق منشا آنومالی‌ها باشد تغییرات اندازه‌گیری شدیدتر می‌شود و در بعضی مواقع می‌توان با انجام این عمل و مشخص کردن حداقل تغییرات شدت میدان مغناطیسی، تخمینی از عمق راس منشا آنومالی‌ها را به دست آورد.

ج- نقشه تفسیر و موقعیت^۱

در این نقشه علاوه بر ارایه موقعیت خط مبنا و ایستگاه‌های اندازه‌گیری، اطلاعات دیگری مانند نتایج تفسیرها شامل محدوده‌های آنومالی و گستره آن‌ها، همیری‌ها، گسل‌ها، محل حفاری‌های اکتشافی و نظایر آن نشان داده می‌شود.

چ- پروفیل‌های مدلسازی شده

این نیمرخ‌ها از محدوده آنومالی‌ها تهیه می‌شود و با مدلسازی با نرمافزارهای مختلف، مشخصات منشا از جمله گستره، شیب و عمق آن‌ها محاسبه می‌شود.

۲-۴-۲- تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی

تعییر و تفسیر نقشه‌های مغناطیسی سنجی بر مبنای تغییرات ضربی القا مغناطیسی سنگ‌ها و کانی‌ها است. سنگ‌های رسوبی دارای اختلاف ضربی القا مغناطیسی زیاد نیستند و آنومالی‌های مغناطیسی قابل توجهی را ایجاد نمی‌کنند. در بیشتر موارد وجود سنگ‌های آذرین در زیر سنگ‌های رسوبی بر اندازه‌گیری‌ها تاثیر می‌گذارد که از تفسیر آن‌ها می‌توان ضخامت لایه‌های رسوبی را مشخص کرد. این روش برای اکتشاف کانی‌های آهنی و کانی‌هایی که دارای خاصیت مغناطیسی هستند، استفاده می‌شود. پس از مشخص کردن آنومالی‌ها، تفسیرهای کمی و کیفی در مورد آن‌ها انجام می‌گیرد. تفسیرهای کیفی اغلب با مقایسه آنومالی‌ها با میدان‌های به وجود آمده از توده‌های مغناطیسی که دارای اشکال هندسی منظم مانند کره و استوانه هستند انجام می‌گیرد. برای تفسیر کمی، از دیاگرام تغییرات میدان در مقطعی که از مرکز آنومالی عبور می‌کند و از روش نصف عرض^۲ استفاده می‌شود.

از مدل ریاضی نیز برای تعیین مشخصات توده‌های مغناطیسی استفاده می‌شود. در این روش با استفاده از میدان ایجاد شده از یک توده، تغییرات میدان با تغییرات نمودار و تغییرات آنومالی مورد نظر مقایسه می‌شود. اگر نتایج فاصله یکسان باشند، شکل و مشخصات توده مغناطیسی در نظر گرفته شده برای آنومالی تایید می‌شود و در غیر این صورت مشخصات توده تغییر داده می‌شود و محاسبات به تعداد دفعات لازم با کامپیوتر تکرار می‌شود. با قطبی کردن نقشه میدان کل و تبدیل آن به یک نقشه مجازی، راس منشا آنومالی مشخص می‌شود.

فصل ۳

راهنمای مطالعات گرانی‌سنجدی

۱-۳- آشنایی

گرانی‌سنجدی یکی از روش‌های متداول در اکتشافات ژئوفیزیکی است که مبنای آن تغییرات میدان گرانی در نقاط مختلف زمین برای سازندهای مختلف و با چگالی متفاوت است. پس از بررسی‌های زمین‌شناسی در یک ناحیه و مشخص شدن اندیس‌ها و زون‌های کانی‌سازی و احتمال وجود ذخایر معدنی با استفاده از روش گرانی‌سنجدی می‌توان برخی از کانسارها از جمله کرومیت، باریت، اکسیدهای برخی از فلزات و همچنین سولفیدهای توده‌ای فلزات پایه را مورد اکتشاف قرار داد. در پیوست (جدول پ-۲) چگالی برخی سنگ‌ها و کانی‌های آورده شده است.

۲-۳- معیارهای مطالعات گرانی‌سنجدی

به طور کلی بررسی و مطالعه جاذبه زمین به دو منظور مطالعات زمین‌شناسی و ژئودزی انجام می‌شود. در مورد مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مبنای اکتشاف، تغییرات گرانی در اثر اختلاف ناشی از تغییر وزن مخصوص سنگ‌ها و تغییر جنس آن‌ها است و در موارد زیر کاربرد دارد:

- مطالعات زمین‌شناسی و منطقه‌ای شامل تعیین ساختارهایی نظیر گنبدهای نمکی، تاقدیس‌ها و ناودیس‌ها، گسل‌ها و زون‌های خرد شده
- اکتشافات معدنی به منظور اکتشاف کانسارهایی مانند باریت، کرومیت، نمک، گالن، منیتیت و به طور کلی کانی‌هایی که چگالی آن‌ها تفاوت نسبتاً زیادی با سنگ میزبان دارد.
- مطالعات ژئوتکنیکی و مهندسی شامل تعیین محل کارست‌ها و حفرات طبیعی و مصنوعی، بررسی مسیر تونل‌ها، تعیین زون‌های فرونشستی و فروچاله‌ها در مناطق معدنی با استفاده از روش میکروگرانی‌سنجدی
- تعیین عمق سنگ کف در مناطق آبرفتی

در جدول ۱-۳ کاربردهای مطالعات گرانی‌سنجدی ارایه شده است.

جدول ۱-۳- کاربرد گرانی‌سنجدی در اکتشافات ژئوفیزیکی

نتایج	طراحی عملیات	دقت عملیات	نوع دستگاه‌های مورد استفاده	کاربردها
<ul style="list-style-type: none"> - محل کانسارها - عمق حداقل - عمق حداقل - شکل سه‌بعدی - تخمین ذخیره احتمالی 	<ul style="list-style-type: none"> - نیمرخ و یا شبکه - فواصل نیمرخ‌ها و نقاط نصف حداقل عمق - مورد نظر 	<ul style="list-style-type: none"> - ۵ میکروگال - ۱ تا ۵ سانتی‌متر 	<ul style="list-style-type: none"> - گراوی متر: لاکوست‌رومبرگ CG3 نقشه‌برداری: توtal استیشن 	<p>اکتشافات معدنی:</p> <p>به طور کلی برای اکتشاف هر کانی که چگالی آن با سنگ میزبان دارای تفاوت قابل تشخیص باشد مانند کرومیت، باریت، نمک و نظایر آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - محل و عمق گسل‌ها - محل و عمق نابیوستگی‌ها - ضخامت آبرفت - تعیین ساختار لایه‌های چین خورده زیر سطحی 	<ul style="list-style-type: none"> - نیمرخ و یا شبکه - فواصل نیمرخ‌ها و نقاط نصف حداقل عمق - مورد نظر 	<ul style="list-style-type: none"> - ۵ تا ۱۰ میکروگال - ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر 	<ul style="list-style-type: none"> - گراوی متر: لاکوست‌رومبرگ CG3 نقشه‌برداری: توtal استیشن 	<p>زمین‌شناسی:</p> <p>- محل و عمق گسل‌ها</p> <p>- بررسی تاقدیس‌ها و ناودیس‌های زیرسطحی</p> <p>- نابیوستگی‌های زمین‌شناسی</p> <p>- توپوگرافی سنگ کف (ضخامت آبرفت)</p>

ادامه جدول ۳-۱- کاربرد گرانی‌سنجدی در اکتشافات زئوفیزیکی

کاربردها	نوع دستگاه‌های مورد استفاده	دفت عملیات	طراحی عملیات	نتایج
زنگنه‌کنیک:	گراوی‌متر:	-	- نیمرخ یا شبکه	- تعیین محل و عمق حفرات کارستی
- حفرات کارستی	- لاکوست رومبرگ	- ۱ تا ۵ میکروگال	- فواصل نیمرخ‌ها و نقاط نصف حداقل عمق مورد نظر	- تعیین محل و عمق زون‌های ریزشی در معادن
- زمین‌لغزش‌ها	- CG3 - نقشه‌برداری:	-	- برداشت زمانی داده میکروگرانی‌سنجدی	- تعیین زون‌های خرد شده و ریزشی در معادن و شفتهای حفر شده در ساختگاه سدها و تونل‌ها
- تعیین زون‌های خرد شده و ریزشی در معادن و شفتهای حفر شده در ساختگاه سدها و تونل‌ها	- توپال استیشن	- ۱ تا ۲ سانتی‌متر		

۳-۳- اندازه‌گیری در گرانی‌سنجدی

اندازه‌گیری در گرانی‌سنجدی به صورت مطلق و نسبی انجام می‌شود. در روش مطلق، گرانی از طریق رابطه $g = \frac{4l\pi^2}{T^2}$ و با

اندازه‌گیری کمیت‌های طول و زمان محاسبه می‌شود که در آن L طول و T زمان تناوب است. اندازه‌گیری نسبی به مراتب آسان‌تر از اندازه‌گیری مطلق است و با توجه به رابطه ۱-۳ که مقادیر g_1 و g_2 برای دو نقطه متفاوت است، Δg محاسبه می‌شود:

$$g_2 - g_1 = \Delta g = \frac{-2g(T_2 - T_1)}{T_1} \quad (1-3)$$

در عملیات اکتشافی از دستگاه گراوی‌متر استفاده می‌شود. از معایب این دستگاه تعیین مقدار دریفت یا تغییرات خودبه‌خودی است. به همین منظور، با برپایی ایستگاه مبنا و تکرار اندازه‌گیری‌ها، برای یک شبکه برداشت مقدار دریفت مشخص شده و از مقادیر اندازه‌گیری حذف می‌شود.

۱-۳-۳- تصحیحات گرانی‌سنجدی

در ایستگاه‌های گرانی‌سنجدی مقدار شتاب جاذبه واقعی را نمی‌توان برداشت کرد، زیرا داده‌های گرانی‌سنجدی علاوه بر وضع زمین‌شناسی طبقات و اختلاف چگالی آن‌ها، تحت تاثیر عوامل دیگری از قبیل عرض جغرافیایی، ارتفاع ایستگاه‌ها نسبت به سطح مبنای، اثرات توپوگرافی نزدیک ایستگاه‌های گرانی، تاثیرات نیروی کششی حاصل از ماه و خورشید و تغییرات چگالی سنگ‌ها قرار می‌گیرند. در برداشت‌های گرانی باید اثر این پارامترها از مقادیر اندازه‌گیری شده کم و یا به آن‌ها اضافه شود. تصحیحات لازم در عملیات گرانی‌سنجدی شامل تصحیح عرض جغرافیایی، تصحیح ارتفاعی، تصحیح هوای آزاد، تصحیح بوگه، تصحیح زمینگان، تصحیح جزر و مد و تصحیح ایزوسنتری است.

الف- تصحیح عرض جغرافیایی^۱

در این مورد اثرات گردش زمین به دور محور خود و بهن‌شدگی ناشی از آن، مورد توجه قرار می‌گیرد. مقدار شتاب گرانی در فاصله بین استوا تا قطب به علت زیاد بودن شعاع زمین در استوا (۹۷۸ گال) و کمتر بودن آن در قطبها (۹۸۳ گال) تغییر می‌کند.

برای تعیین شکل زمین از شکلی به نام کرهوار^۱ که عبارت از سطح تعادل دریاها است، استفاده می‌شود. در صورتی که حرکت دورانی زمین یکنواخت فرض شود و زمین از طبقات یکنواخت و متحدم‌مرکزی تشکیل شده باشد، محاسبه تغییرات g بر حسب عرض جغرافیایی در روی این سطح به صورت رابطه ۲-۳ است:

$$g = g_e (1 + K_1 \sin \varphi^2 + K_2 \sin^2 2\varphi) \quad (2-3)$$

در این رابطه g میزان گرانی در استوا، φ عرض جغرافیایی و K_1 و K_2 مقادیر ثابت که به ترتیب معادل $+0.0052884$ و -0.000059 هستند. در عمل از فرمول بالا استفاده نمی‌شود و اگر ناحیه وسعت چندانی در امتداد شمال و جنوب نداشته باشد تغییرات شتاب گرانی را در این امتداد ثابت فرض می‌کنند و مقدار متوسطی در حدود نیم‌میلی‌گال در هر کیلومتر شمالی-جنوبی برای آن در نظر می‌گیرند.

ب- تصحیح ارتفاع^۲

این تصحیح به دلیل پستی و بلندی‌های زمین است. ایستگاه‌های اندازه‌گیری در یک ارتفاع واقع نیستند و به دلیل تغییرات فاصله آن‌ها نسبت به مرکز زمین تغییراتی در اندازه‌گیری گرانی ایجاد می‌شود که باید این تغییرات محاسبه و حذف شوند. این تصحیح خود از دو تصحیح زیر تشکیل شده است.

– تصحیح هوای آزاد^۳

این تصحیح مربوط به تغییرات گرانی در اثر اختلاف ارتفاعی است که بین نقطه اندازه‌گیری s و نقطه مبنای B وجود دارد. در این حالت اگر فرض کنیم که نقطه s در نقطه B' و در امتداد قائم نقطه B قرار داشته باشد و در صورتی که زمین کروی و جرم آن متتمرکز در مرکز آن باشد، تغییرات گرانی بر حسب فاصله z از آن مرکز به صورت رابطه ۳-۳ است.

$$\frac{\partial g}{\partial z} = \frac{-2g}{z} = -0.3086 \frac{mgal}{m} \quad (3-3)$$

علامت منها در فرمول نشان می‌دهد که تصحیح هوای آزاد در صورتی که ایستگاه در بالای سطح مبنا قرار داشته باشد به قرائت انجام شده اضافه و چنانچه در زیر این سطح باشد از آن کم می‌شود.

– تصحیح بوگه^۴

در تصحیح هوای آزاد فرض بر این است که ایستگاه s در امتداد قائم نقطه B و در نقطه B' در هوای آزاد واقع شده است. ولی این فرض صحیح نیست و نقاط s و B هر دو روی سطح زمین واقع شده‌اند. لازم است تاثیر جاذبه طبقاتی را که بین نقاط s و B واقع شده‌اند در نظر گرفت. برای این منظور جاذبه یک لایه افقی به ضخامت h و چگالی σ که گسترش نامحدودی داشته باشد در نقطه‌ای واقع در خارج آن به صورت $2\pi\sigma y h$ و از رابطه ۴-۳ محاسبه می‌شود.

$$\Delta g_{\max} = 0.04188\sigma h \quad mgal \quad (4-3)$$

1- Spheroid

2- Elevation correction


3- Free air correction

4- Bouguer correction

در صورتی که تصحیح نسبت به سطح مبنا انجام گیرد مقدار تصحیحی که برای هر نقطه باید در نظر گرفته شود معادل $0.04188\sigma h(m)$ است. علامت منفی به این دلیل است که با آوردن نقطه اندازه‌گیری به سطح مبنا اثر جاذبه طبقاتی را که در این فاصله قرار داشته‌اند باید از مقادیر اندازه‌گیری شده کم کرد تا مقدار شتاب گرانی در روی سطح مبنا به دست آید. در رابطه تصحیح بوگه معمولاً به جای σ مقدار چگالی طبقات سطحی را در رابطه قرار می‌دهند. تصحیحاتی که به نام هوای آزاد و بوگه انجام می‌گیرند همیشه دارای علامت مخالف هستند. مقدار این تصحیح قبل ملاحظه است و برای اینکه دقت کار معادل میلی‌گال باشد باید ارتفاع نقاط را با دقتی در حدود سانتی‌متر برداشت کرد و این کار مستلزم دقت زیاد و داشتن دستگاه‌های دقیق است.

پ- تصحیح زمینگان^۱

شتاب جاذبه اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌ها تحت تاثیر جرم‌های ناشی از توپوگرافی اطراف قرار دارد. وجود تپه‌های بالاتر از ایستگاه اندازه‌گیری سبب تمایل مولفه شتاب به سمت بالا می‌شود و وجود دره‌های پایین‌تر از ایستگاه و تهی بودن مواد در این قسمت‌ها سبب کاهش مقدار شتاب جاذبه قرائت شده می‌شود. با انجام این تصحیح فرض می‌شود که کلیه تپه‌های بالاتر از ایستگاه‌ها برداشته می‌شود و کلیه دره‌های گودتر، از همان مواد پر می‌شود. با انجام این کار یک وضعیت مسطح حاصل می‌شود. تصحیح توپوگرافی همیشه مثبت بوده و به جاذبه قرائت شده در هر ایستگاه اضافه می‌شود. در شکل ۳-۱ تصحیح هوای آزاد، بوگه و زمینگان نسبت به یک سطح مبنا آورده شده است.



شکل ۳-۱- نشان دهنده اثرات دره‌ها و تپه‌ها در یک ایستگاه اندازه‌گیری

برای محاسبه تصحیح زمینگان متداول‌ترین روش‌ها، روش ترسیمی هامر است و نیاز به یک نقشه توپوگرافی دارد که علاوه بر پوشش دادن منطقه عملیاتی، تا شعاع حداقل ۲۳ کیلومتر از اطراف منطقه عملیاتی را نیز شامل می‌شود. الگوی هامر شامل یک سری دوایر متحدم‌مرکز با خطوط شعاعی است که یک سری قطاع‌هایی را به وجود می‌آورد، این قطاع‌ها شکل ذوزنقه‌ای داشته و مساحت آن‌ها با فاصله از مرکز افزایش می‌یابد، اثر گرانی هر یک از قطاع‌ها از رابطه $5-3$ به دست می‌آید.

$$d_{gt} = y \sigma \theta \left\{ (r_2 - r_1) + \sqrt{(r_1^2 + h^2)} - \sqrt{(r_2^2 + h^2)} \right\} \quad (5-3)$$

در این رابطه:

d_{gt} : اثر گرانی هر قطاع

σ : چگالی سنگ‌ها و خاک‌های سطحی

r^2 : شعاع خارجی

^۱: شاع خارجی

h : اختلاف ایستگاه با ارتفاع میانگین قطاع که از روی نقشه توپوگرافی محاسبه می‌شود.

θ : زاویه مرکزی هر قطاع بر حسب رادیان است.

با در دست داشتن ارتفاع ایستگاه اندازه‌گیری و قطاع و اختلاف آنها و با مراجعه به جداول می‌توان اثر گرانی هر یک از قطاع‌ها را محاسبه کرد. پس از محاسبه اثر گرانی هر یک از قطاع‌های اطراف ایستگاه، اثر گرانی کل یا تصحیح توپوگرافی هر ایستگاه از جمع اثرات گرانی قطاع‌های مورد بحث به دست می‌آید. در مناطق اکتشافی مسطح این تصحیح انجام نمی‌گیرد.

ت- تصحیح ایزوستازی^۱

این تصحیح ناشی از برقراری تعادل در پوسته زمین و نتیجه تغییرات جانبی چگالی است. بر طبق این فرضیه، وزن مخصوص مواد تشکیل دهنده زیر کوهها و پوسته قاره‌ای کمتر از وزن مخصوص مواد زیر اقیانوس‌ها است. این روش در کاوش‌های گرانی به ویژه در اکتشافات معدنی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا مناطق اندازه‌گیری خیلی وسیع نبوده و تغییرات چگالی بسیار ناچیز است.

ث- تصحیح جزر و مد^۲

کشش خورشید و ماه در حدی است که می‌تواند بر گرانی اندازه‌گیری شده تا حد ۰/۳ میلی‌گال تاثیر داشته باشد. تصحیح جزر و مد تابعی از طول و عرض جغرافیایی و تطابق زمانی^۳ است که به روش‌های متفاوتی قابل محاسبه است. دستگاه‌های گرانی سنجه جدید به طور خودبده خود مقدار تصحیح مربوط به کشش جزر و مد ماه را از مقادیر اندازه‌گیری شده حذف می‌کنند.

۴-۳- آنومالی‌های گرانی

۱-۴- تعیین چگالی سنگها

انجام تصحیحات پستی، بلندی و بوگه مستلزم داشتن چگالی سنگ‌های محدوده مورد مطالعه است. در بعضی مناطق که لیتلولوژی سازندها تغییرات چندانی را ندارد با تعیین چگالی چند نقطه می‌توان چگالی متوسط برای انجام تصحیحات را به دست آورد. ولی در پاره‌ای از مناطق تغییرات لیتلولوژی به اندازه‌ای شدید است که کاربرد چگالی معین باعث ایجاد خطای قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

الف- تعیین چگالی از طریق نمونه‌برداری

در این روش چگالی بر مبنای نمونه‌برداری از سطح زمین و از سنگ‌های مختلف است. نمونه‌ها روی زمین تحت تاثیر عوامل جوی از وضعیت اولیه خود خارج می‌شوند. همچنین این سنگ‌ها از لحاظ دما و منشا در شرایط سنگ‌های مشابه خود در زیر زمین نیستند و اندازه‌گیری‌های مختلف در سطح و در عمق نشان از تفاوت وزن مخصوص این سنگ‌ها دارد که سبب ایجاد نتیجه‌گیری غلط می‌شود.

ب- تعیین چگالی از روی مغزه

از طریق حفاری‌های اکتشافی و مغزه‌گیری، می‌توان چگالی لایه‌ها را در اعمق مختلف با دقیق مناسبی تعیین کرد.

1- Isostatic correction

2- Tidal correction

3- Universal coordinate time

پ- تعیین چگالی به روشن نتلتون

روشن نتلتون بر اساس اندازه‌گیری گرانی و تهیه یک مقطع تغییرات گرانی است. با انتخاب یک مقطع با توپوگرافی آرام از منطقه، دیاگرام تغییرات گرانی با اندازه‌گیری گرانی در طول آن مقطع تهیه می‌شود. با تغییر دادن ارقام مختلفی که به چگالی نسبت داده می‌شود، تصحیحات بوگه انجام می‌گیرد و مقاطع تغییرات گرانی رسم می‌شود. با مقایسه مقاطع تغییرات گرانی و مقطع توپوگرافی، چگالی به کار برد شده در محاسبه آن مقطع گرانی که حداقل تشابه با تغییرات توپوگرافی را دارد، به عنوان چگالی مورد قبول برای محاسبات در نظر گرفته می‌شود. در این روش باید شناسایی کافی از زمین‌شناسی منطقه انجام بگیرد. در انتخاب مقطع مورد نظر باید دقیق کرد که مقطع در محل انتخاب شود که آنومالی خاصی وجود نداشته باشد، هم‌بُری سازندهای مختلف زمین‌شناسی را قطع نکند و مقطع از محل‌هایی که رسوبات آبرفتی گسترش دارند عبور داده نشود.

۳-۴-۲- پردازش داده‌ها

پس از تعیین چگالی سازندهای زمین‌شناسی محدوده مورد مطالعه و انجام کلیه تصحیحات برای هر ایستگاه، مقادیر تصحیح شده میدان گرانی محاسبه می‌شود. برای پردازش داده‌ها بر مبنای میدان گرانی اندازه‌گیری شده، نقشه‌ها و دیاگرام‌های متعددی تهیه می‌شود که عبارتند از:

الف- نقشه آنومالی بوگه و آنومالی باقیمانده

این نقشه بر مبنای میدان گرانی اندازه‌گیری شده برای هر ایستگاه و اعمال تصحیحات لازم، تهیه می‌شود و مبنای تعبیر و تفسیرهای گرانی است و باید با پربندی و با مقیاس مناسب تهیه شود. در جدول ۲-۳ فاصله ایستگاه‌ها از یکدیگر، فاصله خطوط پربندی و تعداد ایستگاه‌ها در هر کیلومتر مربع برای نقشه‌هایی با مقیاس مختلف ارایه شده است.

جدول ۳-۲- فاصله ایستگاه‌ها از یکدیگر، فاصله خطوط پربندی و تعداد ایستگاه‌ها در هر کیلومتر مربع در مقیاس‌های متفاوت

مقیاس نقشه	فاصله ایستگاه‌ها (متر)	فاصله خطوط پربندی (میلی‌گال)	تعداد ایستگاه‌ها در هر کیلومتر مربع
۱:۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰-۵۰۰۰	۲-۵	۰/۰۴۰/۱
۱:۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰-۲۰۰۰	۱-۲	۰/۱۰/۲۵
۱:۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۰/۵-۱	۰/۲۵-۱
۱:۵۰,۰۰۰	۱۰۰-۵۰۰	۰/۵-۱	۲-۳۰
۱:۵۰۰	۵۰-۲۵۰	۰/۲۵-۰/۵	۴-۵۰
۱:۱۰,۰۰۰	۲۰-۵۰	۰/۱۰-۰/۲	۲۰-۲۰۰
۱:۵۰۰	۱۰-۵۰	۰/۰۵-۰/۱	۱۰۰-۵۰۰
۱:۲۰۰	۱۰-۲۰	۰/۰۲-۰/۵	۲۰۰۰-۱۰۰۰

از نقشه آنومالی بوگه، دو آنومالی منطقه‌ای و باقیمانده نتیجه‌گیری می‌شود. نقشه آنومالی بوگه شامل تغییرات گرانی بر اساس اطلاعات حاصل از تغییرات چگالی سنگ‌ها است. برای مشخص کردن اثرات تغییرات چگالی محلی که در مطالعات اکتشافی مورد توجه است، باید مقادیر آنومالی منطقه‌ای را از آنومالی بوگه جدا کرد و بدین ترتیب آنومالی باقیمانده معلوم می‌شود. آنومالی منطقه‌ای - آنومالی بوگه = آنومالی باقیمانده

تفسیرهای مقدماتی برای مشخص کردن آنومالی‌هایی است که منشا آن‌ها در ساختمان‌های زیرزمینی قرار دارد. هر چه بیشتر این ساختمان‌ها عمیق باشند اثر تغییرات آن‌ها در پرینتی نقشه بوگه هموار می‌شود. بدین ترتیب با کم کردن تغییرات آرام و منظم که در رابطه با ساختمان‌های زمین‌شناسی است آنومالی باقیمانده به دست می‌آید. برای مشخص کردن آنومالی‌های منطقه‌ای روش‌های زیر را می‌توان به کار گرفت:

- مقدار آنومالی منطقه‌ای برای یک نقطه را می‌توان به وسیله آنومالی بوگه مشاهده شده در تعدادی از ایستگاه‌های مجاور این نقطه در محدوده یک دایره در نظر گرفت. این مورد را می‌توان در وسعت زیادی اعمال کرد و مقادیر آنومالی منطقه‌ای را به دست آورد.
- بررسی خطوط هم‌گرانی و رسم منحنی‌های هموار شده و رفع آنومالی‌های قابل حذف، که در این صورت آنومالی باقیمانده به صورت گویاگری در نقشه ظاهر می‌شود.
- با در نظر گرفتن مقاطعی تغییرات گرانی ایستگاه‌های آن رسم می‌شود. در مقاطعی که آنومالی وجود دارد با توجه به گرادیان آنومالی منطقه‌ای که تقریباً ثابت است، می‌توان تراز آنومالی منطقه‌ای را رسم کرد که در نیمرخ‌ها تغییرات آنومالی منطقه‌ای عموماً به صورت خطی است.

ب- نقشه تغییرات مشتق اول و دوم

مشتق دوم میدان گرانی " g " یا $\frac{\partial g}{\partial z}$ اندازه‌گیری انتخای میدان گرانی به دلیل تغییر چگالی سنگ‌ها است و برای نشان دادن

ارتباط بین " g " و نقشه آنومالی باقیمانده تهیه می‌شود. اثر میدان گرانی در مشتق دوم بیشتر است و با تهیه نقشه تغییرات مشتق دوم آنومالی‌های سطحی مشخص‌تر می‌شود.

پ- نقشه فراسو و فروسو

با محاسبات ریاضی می‌توان تغییرات میدان گرانی اندازه‌گیری شده را به افق‌های بالاتر و یا پایین‌تر نسبت داد و نقشه‌های تغییرات میدان گرانی را تهیه کرد که نقشه‌های فراسو و فروسو نامیده می‌شوند. با تهیه نقشه‌های فراسو اثر آنومالی‌های سطحی کمتر شده و آنومالی‌ها به صورت هموارتر ظاهر می‌شوند. تهیه نقشه‌های مختلف برای سطوح متفاوت و یا به عبارتی ادامه فراسو روشی است که آنومالی‌های سطحی و محلی را از آنومالی‌های عمیق‌تر جدا می‌کند و منشا آنومالی مشخص‌تر می‌شود. با تهیه نقشه‌های فروسو اندازه‌گیری‌ها به سطوح نزدیک‌تر منشا آنومالی نسبت داده می‌شوند. اگر ادامه فروسو بیشتر از عمق منشا آنومالی‌ها باشد تغییرات اندازه‌گیری شدیدتر می‌شود و در بعضی مواقع می‌توان با انجام این عمل و مشخص کردن حداقل تغییرات میدان، تخمینی از عمق راس منشا آنومالی به دست آورد.

ت- پروفیل‌های مدلسازی

پس از مشخص کردن محدوده آنومالی‌ها و تفسیرهای کیفی با انتخاب تعدادی از مقاطع که از مرکز آنومالی عبور می‌کند و با استفاده از نرم‌افزارهای موجود، آنومالی گرانی مدلسازی شده و اطلاعات بیشتری از منشا آنومالی در ارتباط با گستره و عمق آن به دست می‌آید.

ث- نقشه موقعیت و تفسیر

در این نقشه علاوه بر محل ایستگاه‌ها، مقاطع و ایستگاه مبنا، اطلاعات کلی دیگر از قبیل محل حفاری‌های اکتشافی انجام شده، ترانشه‌ها و غیره آورده می‌شود. همچنین محدوده آنومالی‌ها، گستره آن‌ها و محل حفر گمانه‌های اکتشافی نیز ارایه می‌شود.

۳-۴-۳- تفسیرهای گرانی‌سنگی

در تفسیرهای گرانی‌سنگی در مرحله اول کلیه داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و با تعیین چگالی سنگ‌ها، تصحیحات لازم بر روی داده‌ها اعمال می‌شود. سپس نقشه آنومالی بوگه تهیه می‌شود. تعبیر و تفسیر نتایج همراه با اطلاعات زمین‌شناسی، حفاری، چگالی سنگ‌ها و هر نوع اطلاعات دیگر منطقه به عمل می‌آید. سپس مناطق وقوع آنومالی‌ها زون‌بندی می‌شوند. آنومالی‌های مثبت (اضافه شدن گرانی) را می‌توان به دلیل وجود زون‌های با چگالی زیاد تفسیر کرد. در مناطقی با آنومالی منفی، موادی مانند نمک به صورت گنبدهای خرد شده و کارست و نظایر آن وجود دارد، انجام تفسیرهای کمی در مورد نتایج گرانی‌سنگی مشکل است و نمی‌توان ارقام و درصدی در مورد مواد معدنی ارایه کرد. با استفاده از الگوهای مختلف که نشان دهنده توزیع مختلف جرم هستند آنومالی‌ها مقایسه می‌شوند و تفسیرهای کیفی در مورد آن‌ها انجام می‌گیرد و بالاخره با انجام مدل‌سازی بر روی مقاطع گرانی مشخصات منشا آنومالی‌ها از جمله گستره و عمق آن‌ها شناسایی می‌شوند.

٤ فصل

راهنمای مطالعات لرزه‌نگاری

"شکست مرزی-بازتابی"

۱-۴- آشنایی

لرزه‌نگاری یکی از روش‌های مهم مطالعات اکتشافات ژئوفیزیکی است. این روش بر اساس ایجاد امواج الاستیک (لرزه‌ای) مصنوعی در نزدیکی سطح زمین با استفاده از چشم‌های انفجاری یا غیرانفجاری پایه‌گذاری شده است. از امواج طبیعی زلزله نیز در مواردی برای اهداف اکتشافی استفاده می‌شود. در این روش خصوصیات سینماتیکی و دینامیکی محیطی که امواج لرزه‌ای مختلف در آن از چشم‌های نقطه ثبت حرکت می‌کنند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این امواج ضمن حرکت در محیط، در برخورد با مرزهای زمین‌شناسی دچار بازتاب، شکست و پراکندگی می‌شوند. حرکت امواج در محیط باعث ارتعاش ذرات محیط می‌شود که در سطح زمین و یا درون گمانه توسط گیرنده‌ها (ژئوفون) به سیگنال‌های ضعیف الکترونیکی تبدیل می‌شود. این سیگنال‌ها بعد از تقویت در لرزه‌نگار به صورت رقومی ثبت می‌شود. مدت زمان لازم برای ثبت امواج لرزه‌ای در مدل هندسی محیط بستگی به عمق، ضرایب کشسان و سرعت انتشار موج در سنگ دارد. با استفاده از رابطه بین زمان دریافت امواج با عمق و سرعت سنگ‌ها، می‌توان ساختارهای زمین‌شناسی نظیر خصوصیات و نحوه چینه‌بندی ساختمان‌های طاقدیسی و زون‌های گسلی را مورد مطالعه قرار داد.

۲-۴- معیارهای مطالعات لرزه‌نگاری

مطالعات لرزه‌نگاری چه با روش شکست مرزی و چه با روش بازتابی برای تعیین ساختار هندسی محیط زمین‌شناسی و تعیین معیارهای کشسان محیط به کار می‌رود. معیار مطالعات لرزه‌نگاری بر پایه معیارهای ساختاری استوار است که به صورت زیر بیان می‌شود.

۳-۱- لرزه‌نگاری عمیق

لرزه‌نگاری عمیق برای مطالعات ۵ تا ۱۰ کیلومتر تا چند ده کیلومتر به کار می‌رود که با روش سوندای لرزه‌ای عمیق یا پروفیلی با امواج شکست مرزی و در مواردی امواج بازتابی اجرا می‌شود. چشم‌های امواج در بیشتر موارد انفجاری است. ثبت ارتعاشات با فرکانس‌های خیلی پایین (۱-۲۰ HZ) در فواصل ۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر از محل انفجار انجام می‌گیرد. زمین بر اساس داده‌های لرزه‌نگاری عمیق، به مناطقی مختلف از نظر سرعت امواج تراکمی و برشی تقسیم شده است. لرزه‌نگاری عمیق برای موارد زیر کاربرد دارد:

- تقسیم‌بندی زمین به بلوک‌های مختلف
- برداشت مرز پوسته زمین (سطح موهو)
- تفکیک مرزهای پوسته زمین، گسل‌های عمیق و انواع مختلف پوسته زمین
- مطالعه سطح پی‌سنگ بلورین

۳-۲- لرزه‌نگاری ساختاری

لرزه‌نگاری ساختاری برای برطرف شدن ابهام‌های زمین‌شناسی ساختاری و در مواردی برای تفکیک سطح پی‌سنگ و لایه‌های پرسرعت حوزه‌های رسوبی استفاده می‌شود.

۴-۳-۲-۳- لرزه‌نگاری اکتشافی نفت و گاز

با اجرای لرزه‌نگاری به روش بازتابی ساختاری، مناطق مستعد دارای نفت و گاز در خشکی و آب تعیین می‌شود.

۴-۳-۲-۴- لرزه‌نگاری اکتشافی کانسارها

با استفاده از روش شکست مرزی می‌توان تغییرات عمق، سرعت مرزی، زون‌های شکسته و خرد شده را تعیین کرد. استفاده از لرزه‌نگارهای فرکانس بالا (فرکانس ارتعاشی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ هرتز) تفکیک‌پذیری نگاشت لرزه‌ای را افزایش می‌دهد. اهداف لرزه‌نگاری در اکتشاف کانسارها به شرح زیر است:

- تعیین ضخامت روباره، تعیین سطح سنگ‌های درجا و ضخامت زون‌های هوازده
- پیدا کردن ساختارهای مستعد تشکیل کانسار
- تعیین لایه‌های پرشیب درسنگ‌های دگرگونی و نفوذی مدفون
- مسیریابی خطوط گسلی و تکتونیزه، زون‌های خرد شده و درزهای

۴-۳-۵- لرزه‌نگاری مهندسی و آب‌شناسی

این روش برای عمق‌های کم و با هدف مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت سنگ‌ها انجام می‌شود.

۴-۳-۶- اصول تئوری لرزه‌نگاری مرزی

الف- امواج لرزه‌ای

امواجی که باعث تغییر شکل الاستیک در جسم می‌شود و می‌تواند از انفجار مواد ناریه، ضربه‌های پتک، سقوط آزاد وزنه و نظایر آن‌ها ایجاد شود. امواج لرزه‌ای به صورت پیکری (طولی و برشی) و یا سطحی (رایلی و لاو) هستند. سرعت انتشار امواج پیکری از رابطه‌های (۱-۴) و (۲-۴) محاسبه می‌شود:

$$V_s = \sqrt{\mu / \rho} \quad (1-4)$$

$$V_p = \sqrt{(\lambda + 2\mu) / \rho} \quad (2-4)$$

در آن‌ها λ ضریب لامه، μ مدول برشی، ρ چگالی سنگ، V_s سرعت موج رایلی و V_p سرعت موج برشی است.

سرعت انتشار موج رایلی کمتر از موج برشی ($V_R \approx 0.9V_s$) است. در جداول‌های ۱-۴ و ۲-۴ سرعت انتشار امواج تراکمی برای سنگ‌های مختلف ارایه شده است.

جدول ۴-۱- مقادیر سرعت امواج طولی و عرضی در سنگ‌های رسوبی


Vp	Vs	سنگ‌شناسی	Vp	Vs	سنگ‌شناسی
۱/۴۵-۵/۶	-	برش	۱/۷۸-۴/۷۴	-	شیل رسی
			۲/۳-۶/۶۵	۲/۸۶	اسلیت
۱/۴۵-۵/۶	-	کنگلومرا	۱/۷-۴/۲	> ۳	گچ
۱/۷-۵/۴	-	گراول	۳-۳/۳	-	سنگ آهک ارگانیکی
۰/۲-۲	-	شن	۱-۷	۲/۷۵-۳/۵۹	سنگ آهک
۰/۸-۴/۵	-	ماسه سنگ	۰/۹-۷/۶		دولومیت
۱/۴۵-۵/۱۸	-	شیل	۱/۳-۴/۵		مارن
۵/۳-۶/۳۵	-	کوارتزیت	۱/۵-۶	-	انیدریت
۱/۴۶-۱/۶۸	-	گل رقيق	۱/۵-۴/۶	-	سنگ گچ
۱/۵-۱/۵۴		گل رسی	۳/۵-۵/۵	-	سنگ نمک
۱/۴۹-۱/۵۱		گل رسی	۴/۴-۶/۵	-	کارنالیت
۱/۴۴-۱/۵		گل آهکی رسی			
۱/۱-۲/۵		رس مرتبط	۴/۴-۶/۵	-	سیلوپیت
۰/۳-۳	۰/۵۹	رس آرژیلیکی	۵/۹۶	۳/۳۶	منیتیت
۰/۹-۴/۸	—		۷/۰۴	۳/۱۲-۳/۴۲	هماتیت
			۲/۶-۲/۷	-	زغال قهوه‌ای
			۱/۷-۲/۶	-	زغال سخت
			۲/۵-۳/۵	-	آنتراسیت

جدول ۴-۲- مقادیر سرعت امواج طولی و عرضی در سنگ‌های آذرین و دگرگونی


سنگ‌ها و کانی‌های متامورفیکی ماقمابی و مشتق شده					
Vp	Vs	سنگ‌شناسی	Vp	Vs	سنگ‌شناسی
۶-۸/۷۷	۳/۶۸-۴/۸۳	دونیت	۲/۵۲-۶/۴	۲/۷۲-۳/۲	بازالت
۷/۸-۸/۷		پریدوتیت	۵/۱۹	۲/۷۳	آندریت
۷/۸-۸/۷	-	پیروکسنتیت	۶/۱۴-۶/۹۴	۳/۴۹-۳/۸۴	دیاباز
۳/۷-۶/۸۴	۲/۷۱-۳/۸۳	سرپانتینیت	۱/۸۹-۲/۳۸	-	توف
۵/۸-۷/۴	۳/۴۲-۳/۸۴	گابرو	۲/۱۶	۰/۸۳	توف خاکستری
۵/۷-۷/۲۱	۳/۵۶-۳/۸۱	آنورتوزیت	۴/۸-۶/۹۷	-	شیست کوارتزی
۶/۱۷-۷/۰۵	-	لابرادوریت	۶/۵-۷/۳۵	۳/۹-۴/۳	آمفیبولیت
۵/۷۸-۶/۱۳	۳/۰۶-۳/۵۵	دیوریت	۵/۹۹-۶/۲۱	> ۳	هورنبندیت
۵/۱۳-۶/۷	۳/۴-۳/۸	کوارتز دیوریت	۵/۲-۸	-	اکلوژیت
۵/۸-۶/۴۵	۳-۵/۴	سینیت	۵/۲-۶/۳۵		گنایس (مسکویت-بیوتیت)
۳/۷-۶/۵۱	۲/۷-۳/۸	گرانیت	۳/۵-۷/۵	۳/۴۳-۳/۶۱	پارا و ارتوگنیس
۵/۵-۶/۴۵	۲/۶-۳/۴۵	نفلین‌سینیت	۳/۷۵-۶/۹۴	۲/۰۲-۳/۸۶	سنگ مرمر

ب- شکست مرزی

اصول فیزیکی لرزه‌نگاری شکست مرزی، شکست امواج از لایه‌های شبہ‌افقی است. اگر سرعت در لایه زیرین (V_{i+1} ، بیشتر از لایه فوقانی (V_i) باشد در مرز لایه‌ها موج شکست مرزی یا موج سر^۱ ایجاد می‌شود. این موج در مرز بین دو لایه به موج غلطشی تبدیل می‌شود و جبهه موج آن سریع‌تر از جبهه موج در لایه اول حرکت می‌کند. بعد از مدتی این ارتعاشات به سطح زمین می‌رسد. فاصله بین محل ضربه یا انفجار و اولین نقطه خروج موج شکست مرزی در سطح زمین قابل اندازه‌گیری است و تابع ضخامت لایه و سرعت مرزی لایه‌های دو طرف مرز است. با روش شکست مرزی علاوه بر تعیین مرز لایه‌بندی می‌توان سرعت انتشار موج در طول مرز لایه‌ها را نیز تعیین کرد. از داده‌های ثبت شده که نگاشت لرزه‌ای نامیده می‌شود، زمان دریافت اولین موج در ردهای لرزه‌ای استخراج شده و منحنی زمان-فاصله یعنی $f(x) = t$ رسم می‌شود. x فاصله بین چشممه موج و نقطه ثبت و t زمان است. منحنی زمان-فاصله در حل روش وارون برای تعیین موقعیت و شکل مرز لایه‌ها و تعیین سرعت انتشار امواج در لایه‌ها استفاده می‌شود. شکل ۱-۴ موج انکساری سر از دو انکسار متوالی و شکل ۲-۴ مسیر پرتوها و منحنی‌های فاصله-زمان موج مستقیم و سر را نشان می‌دهند.



شکل ۱-۴- موج انکساری سر از دو انکسار متوالی با زاویه بحرانی ایجاد شده است.




شکل ۲-۴- مسیر پرتوها و منحنی‌های فاصله-زمان موج مستقیم و موج سر


۴-۳-۱- روش اجرای لرزه‌نگاری شکست مرزی

در اکتشاف با روش شکست مرزی آرایش برداشت معمولاً به صورت نیمرخ‌های طولی در امتداد خط راست اجرا می‌شود. چشمۀ امواج با ضربات متواالی پتک ایجاد می‌شود. ارتعاشات توسط ژئوفون‌ها به سیگنال‌های ضعیف الکتریکی تبدیل می‌شود و بعد از تقویت در لرزه‌نگار به صورت رقومی ثبت می‌شود. در بیشتر موارد اندازه‌گیری و ثبت امواج شکست مرزی با سیستم Z-Z یعنی جهت ارتعاشات به صورت عمودی و ثبت با ژئوفون‌ها نیز در وضعیت قائم انجام می‌گیرد. در مطالعات کم عمق از ۱۵-۲۵ متری، برای حصول دقت و جزییات، فواصل ژئوفون‌ها تا ۲ متر نیز انتخاب می‌شود. برای مطالعات عمیق با چشمۀ انفجاری، فاصله ژئوفون‌ها چندین ۱۰ متر انتخاب می‌شود. معمولاً برای مقاطع نامعلوم حداقل ۵ نگاشت لرزه‌ای لازم است. این نگاشتها از چشمۀ‌های امواج در ابتداء، وسط، انتهای و در فواصل معینی از ابتداء و انتهای نیمرخ که دورافت^۱ نامیده می‌شود، حاصل می‌شود. هدف از ایجاد دورافت افزایش دادن عمق نفوذ امواج لرزه‌ای در محدوده نیمرخ و کسب نشانه‌هایی از لایه‌های عمیق‌تر است.

شکل ۴-۳ طرح‌واره اجرای لرزه‌نگاری شکست مرزی به روش ضربه‌ای را نشان می‌دهد. شکل ۴-۴ آرایش ژئوفون‌ها و چشمۀ‌های موج در امتداد نیمرخ را ارایه می‌کند.



شکل ۴-۳- طرح‌واره سیستم اجرای لرزه‌نگاری شکست مرزی




شکل ۴-۴- آرایش ژئوفون‌ها و چشمۀ‌های امواج در امتداد نیمرخ
▼ محل چشمۀ‌های امواج (ضربه پتک)

۴-۳-۲- اصول تفسیر داده‌های صحرایی شکست مرزی

مراحل تفسیر داده‌های لرزه‌ای شکست مرزی به شرح زیر است:

- بعد از اتمام برداشت صحرایی، زمان‌های دریافت اولین موج در نگاشتهای لرزه‌ای استخراج می‌شود.
- منحنی‌های زمان- فاصله در امتداد نیمرخ در یک نمودار (مطابق شکل ۴-۵) رسم می‌شود.

- از روی منحنی‌ها وضعیت لایه‌بندی مقطع به صورت کیفی تعیین می‌شود. تغییر شیب منحنی‌های زمان- فاصله نشان دهنده لایه‌های مختلف است.
- اگر منحنی‌های مستقیم^۱ و وارون^۲ متقارن باشند لایه‌بندی افقی است و یکی از این منحنی‌ها برای تعیین ضخامت لایه‌ها کافی است.
- اگر منحنی‌های مستقیم و وارون متقارن نباشند وضعیت لایه‌بندی در منطقه به صورت شیبدار است.



شکل ۴-۵- سیستم ۴ نقطه‌ای اجرای عملیات لرزه‌نگاری انکساری

- اگر شکل منحنی‌های زمان- فاصله مستقیم نباشد ممکن است سرعت لایه‌ها به طور جانبی تغییر کند و یا ضخامت آن‌ها متغیر باشد. در این حالت می‌توان مقطع و تغییرات ضخامت لایه‌ها را با روش‌هایی مانند^۳ تعیین کرد.
- اگر منحنی‌های زمان- فاصله خطی نباشد ممکن است محیط پیوسته باشد و سرعت موج در محیط با عمق تغییر می‌کند. در این حالت برای محاسبه تغییرات سرعت از روش Herglots-Wiechert استفاده می‌شود.


۴-۴- اصول تئوری لرزه‌نگاری بازتابی

لرزه‌نگاری بازتابی معمولاً به صورت چشم‌مشترک و یا نقطه عمقی مشترک^۳ اجرا می‌شود. در شکل‌های ۶-۴ و ۷-۴ اصول هر دو روش نشان داده شده است. منحنی زمان- فاصله هر دو روش هذلولی است.


1-Direct

2- Back

3- Common Deep Point (CDP)



شکل ۴-۶- پرتوهای موج بازتابی و منحنی زمان- فاصله با چشمۀ مشترک



شکل ۴-۷- پرتوهای موج بازتابی و منحنی زمان- فاصله با روش CDP

امروزه عموما در اکتشافات عمیق از روش CDP استفاده می‌شود. نتیجه لرزه بازتابی CDP به صورت مقطع زمانی در امتداد نیمرخ ارایه می‌شود. در مقطع زمانی CDP مرز لایه‌ها و چینه‌بندی محیط به صورت محورهای هم‌فاز ظاهر می‌شوند.

۴-۱- روش اجرای لرزه‌نگاری بازتابی نقطه عمق مشترک

برای اجرای روش CDP از سیستمی استفاده می‌شود که بتوان از هر نقطه در مرز لایه، موج بازتابی با فولد زیاد ثبت کرد. روش CDP بیشتر دو بعدی و در امتداد نیمرخ‌های طولی اجرا می‌شود. در مواردی که تعداد فولد کمتر از ۱۲ باشد ($n \leq 12$) از سیستم ۲۴ کاناله استفاده می‌شود. فاصله بین چشمۀ‌های لرزه‌ای (Δl) مضربی از فاصله بین ژئوفون‌ها (Δx) انتخاب می‌شود. فاصله بین چشمۀ‌ها بر حسب تعداد فولد، (n) از رابطه ۳-۴ محاسبه می‌شود که در این رابطه S تعداد کانال است.


$$\Delta l = s \times \Delta x / 2n \quad (3-4)$$

برای تامین ۲۴ فولد، از لرزه‌نگار ۴۸ کاناله استفاده می‌شود. برای هر نقطه در مرز بازتاب، یک نگاشت لرزه‌ای^۱ CDP حاصل می‌شود که از رد لرزه‌ای^۲ امواج یک بار بازتاب از نقطه عمق مشترک تشکیل شده است. هر نگاشت لرزه‌ای CDP از مجموع رد لرزه‌ای نیمرخ لرزه‌ای (از هر نیمرخ یک رد لرزه) حاصل می‌شود.

1- Seismogram
2- Trace

۴-۴-۲- روشهای محاسبه نگاشت لرزه‌ای زمانی CDP

ردهای نگاشت لرزه‌ای چشمی مشترک از نقاط مختلف در عمق بازتاب می‌یابد. مجموعه نگاشتهای مربوط به هر عمق نگاشت CDP نامیده می‌شود. سپس روی نگاشت CDP تصحیح استاتیکی مربوط به زون کم سرعت و جایه‌جایی نرمال^۱ اعمال می‌شود. ردهای لرزه‌ای هر عمق انبارش^۲ می‌شوند. بعد از این کار برای هر نقطه در مرز، یک رد لرزه‌ای حاصل می‌شود. از کنار هم قرار دادن مجموعه ردهای CDP هر نقطه، مقطع زمانی CDP به دست می‌آید. شکل ۴-۸ مراحل مختلف این روش را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۸- A-CDP در یک نقطه، B- نگاشت CDP بعد از تصحیح NMO، C- رد CDP

۴-۵- پردازش داده‌ها

پس از اتمام عملیات صحرایی و انجام کلیه پردازش‌های لازم برای تفسیر داده‌ها، نتایج قابل استفاده از مطالعات لرزه‌نگاری شکست مرزی و بازتابی به شرح زیر است:

۴-۵-۱- نتایج مطالعات شکست مرزی

- مقطع لرزه‌ای که در آن لایه‌های موجود در محدوده عمق مورد مطالعه رسم شده است.
- مقاطع لرزه‌ای با اطلاعات زمین‌شناسی منطقه و نقشه‌های موجود تلفیق می‌شود و مقطع زمین‌شناسی ارایه می‌شود.
- سرعت امواج طولی و برشی هر لایه در مقطع لرزه‌ای-زمین‌شناسی نوشته می‌شود.
- تغییرات ضخامت و عمق لایه‌ها در هر مقطع همراه با مقادیر سرعت و مدول‌های دینامیکی در جدول ارایه می‌شود.

۴-۵-۲- نتایج مطالعات بازتابی

نتایج مطالعات لرزه‌نگاری بازتابی به صورت نقشه‌های زیر ارایه می‌شود:

- مقطع لرزه‌ای- زمانی CDP

1- NMO

2- Stack

- نقشه‌های ساختاری بر اساس افق‌های بازتاب قوی همراه با موقعیت گسل‌ها
- نقشه ضخامت تشكیلات زمین‌شناسی هم‌سن موارد زیر باید در نقشه‌هایی که با استفاده از داده‌های لرزه‌ای تهیه می‌شود مشخص باشد:
 - محدوده‌هایی که لايه‌های جابه‌جا در آن واقع شده است.
 - زون‌هایی که لايه‌ها در آن به صورت گوشیدار و شیبدار قرار گرفته‌اند.
 - سطوحی که دارای مورفولوژی و منشا مختلف هستند.
- نقشه‌های ساختمانی که با استفاده از نقشه‌های هم‌ضخامت و اطلاعات حفاری تهیه شده است.
- نقشه پیش‌بینی نفت و گازخیزی در افق‌های مختلف
- نقشه اولویت‌بندی برای مطالعات بعدی مقیاس نقشه‌ها به مرحله مطالعات اکتشافی بستگی دارد و از ۱:۲۵،۰۰۰ تا ۱:۱۰،۰۰۰ تغییر می‌کند.

فصل ۵

ارایه گزارش و علایم و مشخصه‌های نقشه‌ها

۱- ساختار گزارش مطالعات ژئوفیزیکی

سرفصل‌ها و بخش‌های گزارش مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری به شرح زیر توصیه می‌شود.

الف- چکیده

ب- فهرست مطالب

پ- کلیات

در این بخش موارد زیر آورده می‌شود:

- مشخصات قرارداد، کارفرما و مشاور، تاریخ شروع و خاتمه عملیات صحرایی، اسمی تکنسین‌ها، کارشناس و یا کارشناسان، مسؤول گروه و نویسنده گزارش
- موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی و هرگونه اطلاعات در مورد آن از جمله راههای دسترسی
- خلاصه‌ای از زمین‌شناسی منطقه
- هدف از مطالعات

ت- روش مورد استفاده در مطالعات ژئوفیزیکی

ث- مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیس‌سنجدی

- در این بخش به موارد زیر پرداخته می‌شود:
- ارایه اطلاعات کلی از روش مغناطیس‌سنجدی
 - دستگاه‌های مورد استفاده

- نحوه اجرای عملیات صحرایی و حجم برداشت‌ها

- نحوه پردازش تفسیرها و نرم‌افزارهای مورد استفاده

ج- مطالعات ژئوفیزیک به روش گرانی‌سنجدی

در این بخش به موارد زیر پرداخته می‌شود:

- ارایه اطلاعات کلی از روش گرانی‌سنجدی
- دستگاه‌های مورد استفاده

- نحوه اجرای عملیات صحرایی و حجم برداشت‌ها

- نحوه پردازش تفسیرها و نرم‌افزارهای مورد استفاده

ج- بررسی نتایج و تعبیر و تفسیر داده‌ها

ح- بررسی نتایج و تعبیر و تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجدی

در این بخش نتایج مطالعات که شامل تفسیر و بررسی نقشه‌های مختلف زیر است ارایه می‌شود:

- نقشه شدت کل مغناطیسی

- نقشه باقیمانده مغناطیسی

- نقشه‌های برگردان به قطب
- نقشه‌های مشتق اول و دوم
- نقشه‌های فراسو و فروسو
- دیاگرام‌های مدلسازی شده
- نقشه تفسیر و موقعیت
- نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها

خ- بررسی نتایج و تعبیر و تفسیر داده‌های گرانی‌سنجدی

در این بخش نتایج مطالعات که شامل تفسیر و بررسی نقشه‌های مختلف زیر است ارایه می‌شود:

- نقشه آنومالی بوگه
- نقشه آنومالی باقیمانده
- دیاگرام‌های مدلسازی شده
- نقشه موقعیت و تفسیر
- نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها

د- بررسی نتایج و تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌نگاری

در این بخش موارد زیر ارایه می‌شود.

- مشخصات سیستم برداشت، حجم کار، نقشه موقعیت مقاطع، جدول
- بحث و بررسی نقشه‌های زیر و ارایه تفسیر و ارتباط آن‌ها با داده‌های زمین‌شناسی
- نقشه موقعیت
- مقاطع لرزه‌ای شکست مرزی (روش شکست مرزی)
- مقاطع لرزه‌ای- زمانی CDP دوبعدی 2D (در روش بازتابی)
- مشخصات و لاغ گمانه‌ها همراه با تغییرات سرعت با عمق (در صورت وجود)
- مقاطع لرزه‌ای عمیق CDP (در روش بازتابی)
- نقشه منحنی‌های تراز سرعت مقاطع لرزه‌ای (در محیط‌های پیوسته و گرادیانی)
- مقاطع مدلسازی شده در صورت نیاز
- نقشه موقعیت و تفسیر

- جدول تغییرات سرعت امواج در سنگ‌های موجود در محدوده مطالعات لرزه‌ای

- جدول تغییرات مدول‌های دینامیکی نظیر مدول یانگ، ضریب پواسون، مدول برشی و غیره

ذ- پیوست‌های گزارش

در این بخش کلیه داده‌های صحرایی به تفکیک برای هر منطقه و همچنین مختصات نقاط خط مبنا و ایستگاه‌های اندازه‌گیری و منحنی‌های زمان- فاصله، نگاشتهای لرزه‌ای با ذکر موقعیت آن‌ها در نقشه موقعیت ارایه می‌شود.

۲-۵- علایم و مشخصه‌های نقشه‌ها

توضیح علامت‌ها و اطلاعات نقشه‌های ژئوفیزیکی، در قسمت راهنمای نقشه آورده می‌شود. صفحه راهنمای در اندازه A_4 و در گوشه‌ای از نقشه بر حسب مورد آورده می‌شود تا پس از تا کردن نقشه، صفحه راهنمای در رو قرار گیرد. صفحه راهنمای شامل سه بخش بالایی، میانی و پایینی به شرح زیر است.

الف- بخش بالایی

بالای صفحه و در وسط، عنوان پروژه به فارسی و در زیر آن به انگلیسی آورده می‌شود.

ب- بخش میانی

شامل علامت‌های ژئوفیزیکی به کار رفته در نقشه به شرح زیر است:

شرح علامت‌ها به فارسی در سمت راست و معادل آن‌ها به انگلیسی در سمت چپ و خود علامت در وسط، علامت‌های ژئوفیزیکی بر اساس استاندارد روش‌ها شامل محل ایستگاه‌های اندازه‌گیری، منحنی‌های پربندی با مقادیر کمی، گسل‌ها، محدوده‌ها و محورهای آنومالی و محل حفاری‌های اکتشافی پیشنهادی.

پ- بخش پایینی

در پایین صفحه، راهنمای به صورت جدول مشخصات شامل اطلاعات زیر به فارسی و انگلیسی قرار می‌گیرد:

- کارفرما (وزارت، سازمان‌ها و نظایر آن‌ها)

- عبارت "بررسی‌های ژئوفیزیکی"

- نوع بررسی و عنوان نقشه

- منطقه مورد مطالعه

- شماره نقشه و تاریخ

- مقیاس نقشه


- کنترل (امضای مسؤول تهیه نقشه)

۳- نقشه موقعیت


این نقشه علاوه بر اینکه نشان دهنده عارضه‌های طبیعی و مصنوعی و همچنین زمین‌شناسی محدوده مطالعه است باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- خط مبنا که اغلب موازی امتداد زمین‌شناسی، عمود بر راستای نیمرخ‌های برداشت است با علامت L.B و همچنین

شماره‌بندی مقاطع (شکل ۱-۵)



- نیمرخ‌های برداشت که ایستگاه‌های اندازه‌گیری در روی آن مشخص است و شماره مقطع در انتهای مقاطع نوشته می‌شود (شکل ۲-۵)، اگر طول مقاطع زیاد باشد هر ۱۰۰ متر فاصله آن‌ها از خط برداشت همراه با جهت برداشت نوشته می‌شود.



شکل ۲-۵- نیمرخ‌های برداشتی

۴-۵- نقشه‌های پربندی

الف- مغناطیس سنگی

شامل اطلاعات کلی استاندارد شده نقشه‌های پربندی و اطلاعات اختصاصی زیر است:

- نوع کمیت اندازه‌گیری شده (مؤلفه)، در راهنمای نقشه مشخص می‌شود.

- واحد مقادیر پربندی در راهنمای نقشه، اغلب بر حسب نانوتسلا مشخص می‌شود.

- مناطق بیشینه با علامت H و مناطق کمینه با علامت L نشان داده می‌شود.

ب- گرانی سنگی

شامل اطلاعات کلی استاندارد شده نقشه‌های پربندی و اطلاعات اختصاصی زیر است:

- نوع کمیت نشان داده می‌شود.

- نوع کمیت نشان داده شده در نقشه (گرانی، آنومالی بازماند، منطقه‌ای و نظایر آن) در راهنمای نقشه مشخص می‌شود.

- واحد مقادیر پربندی (اغلب بر حسب میلی گال) و با خطوط رنگی در راهنمای نقشه مشخص می‌شود.

- در موقع لزوم، خط مبنا نیز روی این نقشه مشخص می‌شود.

- محدوده مناطق (زون‌های) آنومالی روی نقشه با خطچین ضخیم مشخص می‌شود.

- نقشه‌های سه‌بعدی برای هر یک از نقشه‌های پربندی شده تهیه می‌شود.

۵- نمودارهای مدلسازی شده

الف- مغناطیس سنگی

شامل اطلاعات کلی استاندارد شده نمودارها و اطلاعات اختصاصی زیر است:

- نمودار مقدارهای اندازه‌گیری شده با خط ممتد با رنگ قرمز

- نمودارهای محاسبه شده با خطچین و با همان مقیاس منحنی اندازه‌گیری شده با رنگ آبی

ب- گرانی سنگی

- شامل اطلاعات کلی استاندارد شده نمودارها و اطلاعات اختصاصی زیر است:

- منحنی مقادیر اندازه‌گیری شده با خط ممتد با رنگ قرمز

- منحنی‌های محاسبه شده با خطچین و با مقیاس منحنی مقادیر اندازه‌گیری شده، با رنگ آبی
- مشخصات و اطلاعات به دست آمده از مدلسازی و مشخصات محل حفاری پیشنهاد شده

۵-۶- نقشه‌های تفسیری

الف- مغناطیس سنجی

بر اساس استاندارد روش پیمایش مغناطیس سنجی مشخصات و علایم عمومی و اختصاصی نقشه‌های تفسیری که بر مبنای اطلاعات مغناطیسی تهیه می‌شوند، به صورت زیر است:

- گسل‌ها و همبری‌ها
- محدوده‌هایی با شدت مغناطیسی زیاد
- مقاطع تغییرات شدت مغناطیسی برای تهیه دیاگرام‌ها
- محل حفاری‌های اکتشافی پیشنهادی با ذکر شماره آن


ب- گرانی سنجی

مشخصه‌ها و علامت‌های عمومی و اختصاصی نقشه‌های تفسیری تهیه شده بر مبنای اطلاعات گرانی، به شرح زیر است :

- گسل‌های ردیابی شده با شماره F1، F2 و نظایر آن‌ها
- محدوده آنومالی‌ها
- مقاطعی که از آن‌ها نمودارهای تفسیری تهیه شده است.
- محل حفاری‌های پیشنهادی با شماره و بر حسب اولویت


پ- لرزه‌نگاری

برای نشان دادن نیمرخ لرزه‌ای مطابق شکل ۳-۵ عمل می‌شود:




شکل ۳-۵- نمایش نیمرخ لرزه‌ای

- علامت ▼ برای نشان دادن چشم و △ برای نشان دادن ژئوفون‌ها به کار می‌رود.
- نیمرخ لرزه‌ای عموماً به صورت خط راست پیوسته مشخص می‌شود (A1-A1).
- برای بیان دور افت از خط بریده استفاده می‌شود.
- نیمرخ‌های لرزه‌ای روی نقشه موقعیت بزرگ‌مقیاس، به صورت خط راست در راستای برداشت مشخص می‌شود.
- نیمرخ‌های لرزه‌ای روی نقشه موقعیت کوچک‌مقیاس، به صورت نقطه‌ای با ترکیبی از حروف بزرگ لاتین به صورت خط راست در راستای برداشت مشخص می‌شود.
- مختصات ابتدا و انتهای نیمرخ‌ها در سیستم UTM در جدولی آورده می‌شود.
- مقاطع لرزه‌ای شکست مرزی در محیط لایه‌ای مطابق شکل ۴-۵ تفسیر شده و ارایه می‌شود.



شکل ۴-۵- مقاطع لرزه‌ای شکست مرزی در محیط لایه‌ای

- مقاطع لرزه‌ای شکست مرزی در محیط پیوسته بعد از تفسیر به صورت منحنی‌های میزان تغییرات سرعت با عمق بیان می‌شود
(شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵- منحنی‌های میزان تغییرات سرعت با عمق

قطع منحنی میزان لرزه‌ای دارای مقیاس خطی یا رقومی در امتداد افقی و قائم است و در زیر مقطع نوشته می‌شود.
- سرعت امواج طولی به صورت ($V1p$, $V2p$, ..., $V1s$, $V2s$, ...) مطابق شکل در هر لایه نوشته می‌شود.
- جهت‌های جغرافیایی در سمت چپ و راست مقطع به صورت (N-S, NW-SE, ...) نوشته می‌شود.

پیوست

چگالی و خودپذیری

مغناطیسی برخی کانی‌ها

جدول پ-۱- خودپذیری مغناطیسی برخی از سنگ‌ها و کانی‌ها

(k $\times 10^{-6}$ SI) بر حسب

نام سنگ یا کانی	خودپذیری مغناطیسی
گرانیت	۲۰-۴۰۰۰
اسلیت	۰-۱۲۰۰
گابرو	۸۰۰-۷۶۰۰۰
بازالت	۵۰۰-۸۰۰۰
بازالت‌های اقیانوسی	۳۰۰-۳۶۰۰۰
سنگ آهک (با مگنتیک)	۱۰-۲۵۰۰۰
گنایس	۰-۳۰۰۰
ماسه‌سنگ	۳۵-۹۵۰
پیریت (کانه)	۱۰۰-۵۰۰۰
هماتیت (کانه)	۴۲۰-۱۰۰۰۰
منیتیت (کانه)	۱۰×۷-۱۰×۱۴
سرپانتین	۳۱۰۰-۷۵۰۰۰
گرافیت (دیامغناطیس)	-۲۰۰-۸۰ تا -۲۰۰
کوارتز (دیامغناطیس)	-۱۵
گچ (دیامغناطیس)	-۱۳
سنگ نمک (دیامغناطیس)	-۱۰

جدول پ-۲- چگالی مرطوب برخی سنگ‌ها و کانی‌ها (gr/cm³)

چگالی متوسط	چگالی	کانی یا سنگ	نوع سنگ
۱/۹۲	-	روباره	رسوبی (مرطوب)
۱/۹۲	۱/۲-۲/۴	خاک	
۲/۲۱	۱/۶۳-۲/۶	خاک رس	
۲	۱/۷-۲/۴	گراول	
۲	۱/۷-۲/۳	ماسه	
۲/۳۵	۱/۶۱-۲/۷۶	ماسه‌سنگ	
۲/۴	۱/۷۷-۳/۲	شیل	
۲/۵۵	۱/۹۳-۲/۹	سنگ آهک	
۲/۷	۲/۲۸-۲/۹	دولومیت	
۲/۵	-	سنگ‌های رسوی	
۲/۵۲	۲/۳۵-۲/۷	ریولیت	سنگ‌های آذرین
۲/۶۱	۲/۴-۲/۸	آندزیت	
۲/۶۴	۲/۵-۲/۸۱	گرانیت	
۲/۷۳	۲/۶۷-۲/۷۹	گرانودیوریت	
۲/۷۴	۲/۶-۲/۸۹	پورفیری	
۲/۷۹	۲/۶۲-۲/۹۶	کوارتزدیوریت	
۲/۸۵	۲/۷۲-۲/۹۹	دیوریت	
۲/۹	۲/۸۳	گدازه‌ها	
۲/۹۱	۲/۵-۳/۲	دیاباز	
۲/۹۹	۲/۷-۳/۳	بازالت	
۳/۰۳	۲/۷-۳/۵	گابرو	
۳/۱۵	۲/۷۸-۳/۳۷	پریدوپیت	
۲/۶۱	۲/۳-۳/۱۱	آذرین اسیدی	
۲/۷۹	۲/۰-۹-۳/۱۷	آذرین بازی	
۲/۴۵	۲/۳-۲/۵۵	بوکسیت	کانی‌های فلزی
۳/۷۸	۳/۵-۴	لیمونیت	
۳/۸۳	۳/۷-۳/۹	سیدریت	
۴/۲۵	۴/۱۸-۴/۳	ریولیت	
۴/۳۲	۴/۲-۴/۴	منگنز	
۴/۳۶	۴/۳-۴/۶	کرومیت	
۴/۶۷	۴/۳-۵	ایلمنیت	
۴/۸۲	۴/۷-۵	پیرولوسیت	
۵/۱۲	۴/۹-۵/۲	مگنتیت	
۵/۱۲	۵-۵/۲۲	فرانکلینیت	
۵/۱۸	۴/۹-۵/۳	همانیت	
۵/۹۲	۵/۷-۶/۱۵	کوپریت	
۶/۹۲	۶/۸-۷/۱	کاسیتریت	
۷/۳۲	۷/۱-۷/۵	ولفرامیت	

ادامه جدول پ-۲- چگالی مرطوب برخی سنگ‌ها و کانی‌ها (gr/cm³)

نوع سنگ	کانی یا سنگ	چگالی	چگالی متوسط
کانی‌های فلزی	اسفالریت	۳/۵-۴	۳/۷۵
	مالاکیت	۳/۹-۴/۰۳	۴
	کالکوپیریت	۴/۱-۴/۳	۴/۲
	استانیت	۴/۳-۴/۵۲	۴/۴
	استیبنیت	۴/۵-۴/۶	۴/۶
	پیروتیت	۴/۵-۴/۸	۴/۶۵
	مولیبدنیت	۴/۴-۴/۸	۴/۷
	مارکاسیت	۴/۷-۴/۹	۴/۸۵
	پیریت	۴/۹-۵/۲	۵
	برنیت	۴/۹-۵/۴	۵/۱
	کالکوسیت	۵/۵-۵/۸	۵/۶۵
	کباتیت	۵/۸-۶/۳	۶/۱
	آرسنیپیریت	۵/۹-۶/۲	۶/۱
	بیسموتینیت	۶/۵-۶/۷	۶/۵۷
	گالن	۷/۴-۷/۶	۷/۵
	سینابر	۸-۸/۲	۸/۱
کانی‌های متامورفیکی	کوارتزیت	۲/۵-۲/۷	۲/۶
	شیست	۲/۳۹-۲/۹	۲/۶۴
	گریواک	۲/۶-۲/۷	۲/۶۵
	مرمر	۲/۶-۲/۹	۲/۷۵
	سریانیتین	۲/۴-۳/۱	۲/۷۸
	اسلیت	۲/۷-۲/۹	۲/۷۹
	گنایس	۲/۵۹-۳	۲/۸
	آمفیبوالت	۲/۹-۳/۰۴	۲/۹۶
	اکلوزیت	۳/۲-۳/۵۴	۳/۳۷
	نفت	۰/۶-۰/۹	-
	پیخ	۰/۸۸-۰/۹۲	-
	آب دریا	۱/۰۱-۱/۰۵	-
کانی‌های غیرفلزی	لیگنیت	۱/۱-۱/۲۵	۱/۱۹
	زغالسنگ نرم	۱/۲-۱/۵	۱/۳۲
	آنتراسیت	۱/۳۴-۱/۸	۱/۵
	کج	۱/۵۳-۲/۶	۲/۰۱
	گرافیت	۱/۹-۲/۳	۲/۱۵
	سنگ نمک	۲/۱-۲/۶	۲/۲۲
	ژیپس	۲/۲-۲/۶	۲/۳۵
	کائولینیت	۲/۲-۲/۶۳	۲/۵۳
	ارتوکلاز	۲/۵-۲/۶	-
	کوارتز	۲/۵-۲/۷	۲/۶۵

ادامه جدول پ-۲- چگالی مرطوب برخی سنگ‌ها و کانی‌ها (gr/cm³)

چگالی متوسط	چگالی	کانی یا سنگ	نوع سنگ
-	۲/۶-۲/۷	کلسیت	کانی‌های غیرفلزی
۲/۹۳	۲/۲۹-۳	انیدریت	
۲/۹۲	۲/۷-۳/۲	بیوتیت	
۳/۰۳	۲/۹-۳/۱۲	منیزیت	
۳/۱۴	۳/۰۱-۳/۲۵	فلوریت	
۴/۴۷	۴/۳-۴/۷	باریت	

عنوان پروژه‌های اکتشاف برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت
۱	تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های اکتشافی	نشریه شماره ۳۲۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۲	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ	نشریه شماره ۳۵۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۳	دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی	نشریه شماره ۳۷۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۴	راهنمای ملاحظات زیستمحیطی در فعالیت‌های اکتشافی	نشریه شماره ۴۹۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۵	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن	نشریه شماره ۵۳۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۶	دستورالعمل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی (۱:۲۵۰۰۰)	نشریه شماره ۵۳۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۷	علام استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی	نشریه شماره ۵۳۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۸	دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیابی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (۱:۲۵۰۰۰)	نشریه شماره ۵۴۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۹	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس	نشریه شماره ۵۴۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۰	فهرست خدمات اکتشافی سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلسیتن، سیلیس، فلدسپار، فلوئورین)	نشریه شماره ۵۶۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۱	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس سرب و روی	نشریه شماره ۵۸۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۲	راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی اکتشافی به روش‌های مغناطیس‌ستجی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی	نشریه شماره ۵۹۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۳	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان	نشریه شماره ۵۹۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۴	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی	نشریه شماره ۵۹۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۵	فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورستنجی در اکتشاف مواد معدنی	نشریه شماره ۶۱۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۶	فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه سیمان	نشریه شماره ۶۱۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۷	فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی‌های چاه‌پیمایی	نشریه شماره ۶۱۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۸	راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القابی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشاف مواد معدنی	نهایی
۱۹	شرح خدمات مراحل مختلف اکتشاف طلا	در دست تدوین
۲۰	فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف تبخیری‌ها در شورابه‌ها و دریاچه‌ها	در دست تدوین
۲۱	دستورالعمل خواری گمانه‌های اکتشافی به روش‌های مغزه‌گیری و پودری	در دست تدوین
۲۲	فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف پتانسیل سنگی	در دست تدوین
۲۳	فهرست خدمات و دستورالعمل اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی - بخش ۱ (نسوزها): خاک نسوز، منیزیت - هونتیت، بوکسیت، نسوزهای آلومینو سیلیکاته (کیانیت، سیلیمانیت و آندالузیت)، گرافیت، دولومیت	در دست تدوین
۲۴	فهرست خدمات اکتشاف عناصر کمیاب (عناصر نادر خاکی)	در دست تدوین
۲۵	دستورالعمل مدلسازی و محاسبه ذخیره	در دست تدوین
۲۶	راهنمای تهیه گزارش پایانی عملیات اکتشافی	در دست تدوین
۲۷	ضوابط طراحی و دستورالعمل اجرای حفریات اکتشافی سطحی	در دست تدوین
۲۸	دستورالعمل ارزشیابی و نظارت بر پروژه‌های اکتشافی در مراحل مختلف اکتشاف	در دست تدوین
۲۹	میارها و دستورالعمل های طراحی شکه توپل، چاهه‌ای اکتشافی در تیپ‌های مختلف کانساری	در دست تدوین
۳۰	فهرست خدمات و دستورالعمل اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی - بخش ۳ (پرلیت، دیاتومیت، ورمیکولیت و شیلهای منبسط شونده) فهرست خدمات اکتشافی	در دست تدوین
۳۱	فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف منابع قرضه (شن و ماسه کوهی، سنگ لاشه و ...)	در دست تدوین
۳۲	دستورالعمل فعالیت زمین‌شناسی استخراجی	در دست تدوین

عنوان پروژه های کمیته استخراج برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت
۱	تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های استخراجی	نشریه شماره ۳۴۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۲	مقررات تهویه در معدن	نشریه شماره ۳۵۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۳	دستورالعمل امداد و نجات در معدن	نشریه شماره ۴۸۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۴	راهنمای تهیه گزارش‌های طراحی معدن	نشریه شماره ۴۹۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۵	راهنمای ارزشیابی دارایی‌هایمعدنی	نشریه شماره ۴۴۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۶	دستورالعمل فنی روشنایی در معدن	نشریه شماره ۴۸۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۷	دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن	نشریه شماره ۴۴۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۸	مقررات فنی آتشباری در معدن	نشریه شماره ۴۱۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۹	دستورالعمل تراپری در معدن	نشریه شماره ۵۰۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۰	دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی شبکه‌ها در معدن روباز	نشریه شماره ۵۳۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۱	دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معدن	نشریه شماره ۵۳۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۲	راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیت‌های معدنی	نشریه شماره ۵۴۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۳	دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم نگهداری تونل‌های معدنی	نشریه شماره ۵۳۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۴	دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاه‌های استخراج	نشریه شماره ۵۳۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۵	راهنمای آبکشی در معدن	نشریه شماره ۵۷۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۶	دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده‌ها و حفریات زیرزمینی	نشریه شماره ۵۷۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۷	راهنمای ملاحظات زیستمحیطی در فعالیت‌های استخراجی	نشریه شماره ۶۱۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۸	راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معدن	نشریه شماره ۶۱۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور
۱۹	راهنمای محاسبه بار و توزیع برق در معدن	نهایی
۲۰	دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ابزاربندی و رفتارنگاری در معدن روباز	نهایی
۲۱	ضوابط پر کردن فضاهای زیرزمینی	نهایی
۲۲	دستورالعمل تعیین مز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی	نهایی
۲۳	راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی	در دست تدوین
۲۴	دستورالعمل کاربرد روش‌های عددی در طراحی ژئومکانیکی	در دست تدوین
۲۵	دستورالعمل طراحی، احداث، کنترل و هدایت چاههای معدنی	در دست تدوین
۲۶	دستورالعمل طراحی‌های ژئومکانیکی حفریات زیرزمینی	در دست تدوین
۲۷	دستورالعمل ارزیابی و کنترل نشست در معدن	در دست تدوین
۲۸	دستورالعمل اندازه‌گیری‌های ژئومکانیکی در معدن	در دست تدوین
۲۹	دستورالعمل بازرگانی و تعمیر سیستم‌های نگهداری حفریات معدنی	در دست تدوین
۳۰	عالایم استاندارد نقشه‌های استخراجی مواد معدنی	در دست تدوین
۳۱	دستورالعمل تخریب در کارگاه‌های استخراج	در دست تدوین
۳۲	دستورالعمل رفتارنگاری و ابزاربندی در معدن زیرزمینی	در دست تدوین
۳۳	دستورالعمل ارزیابی اینمنی، بهداشت و محیط زیست در معدن	در دست تدوین
۳۴	راهنمای جانمایی و احداث تاسیسات سطحی در معدن	در دست تدوین
۳۵	راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی	در دست تدوین
۳۶	راهنمای متوجه برآورد در فعالیت‌های استخراج معدن	در دست تدوین

عنوان پژوههای فرآوری برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پژوهه	وضعیت
۱	تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های کانه‌آرایی	نشریه شماره ۴۴۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۲	فهرست خدمات طراحی پایه واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی	نشریه شماره ۴۹۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۳	راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های ترئینی و نما	نشریه شماره ۳۷۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۴	علامی استاندارد نقشه‌های کانه‌آرایی	نشریه شماره ۵۰۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۵	دستورالعمل مکان‌یابی واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری	نشریه شماره ۵۱۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۶	ضوابط انجام آزمایش‌های کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی، پایه و پیش‌اچ‌ج	نشریه شماره ۵۴۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۷	راهنمای محاسبه تعیین ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای کانه‌آرایی	نشریه شماره ۵۴۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۸	راهنمای ابیاش مواد باطله در واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری	نشریه شماره ۵۵۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۹	راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای کانه‌آرایی	نشریه شماره ۵۶۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۰	شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی	نشریه شماره ۵۶۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۱	راهنمای سنگ‌چوری مواد معدنی به روش‌های دستی یا خودکار	نشریه شماره ۵۵۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۲	ضوابط و معیارهای انتخاب آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن	نشریه شماره ۵۸۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۱۳	فهرست خدمات مهندسی تفصیلی واحدهای کانه‌آرایی	در دست تدوین
۱۴	دستورالعمل دانه‌بندی مواد معدنی	در دست تدوین
۱۵	راهنمای تعیین اندیس خردایش در آسیاهای مختلف	در دست تدوین
۱۶	دستورالعمل خردایش مواد معدنی	در دست تدوین
۱۷	معیارهای افزایش مقیاس (Scale up) واحدهای فرآوری	در دست تدوین
۱۸	راهنمای پذیرش و انبار نمونه در مقیاس آزمایشگاهی فرآوری مواد معدنی	در دست تدوین
۱۹	ضوابط و معیارهای قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی در فرآوری مواد معدنی	در دست تدوین
۲۰	دستورالعمل دفع آرسنیک، ترکیبات سولفیدی و سیانید در واحدهای فرآوری مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی	در دست تدوین
۲۱	دستورالعمل نمونه‌برداری در مقیاس‌های مختلف کانه‌آرایی	در دست تدوین
۲۲	معیارهای فنی کنترل بار ورودی، مواد در حال کانه‌آرایی و محصولات تولیدی در واحدهای کانه‌آرایی	در دست تدوین
۲۳	دستورالعمل اینمی در واحدهای کانه‌آرایی	در دست تدوین
۲۴	ضوابط و معیارهای آماده‌سازی نمونه‌ها در فرآوری مواد معدنی	در دست تدوین
۲۵	راهنمای فنی کنترل و پایش تجهیزات فرآوری	در دست تدوین
۲۶	راهنمای آماده‌سازی نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های کانه‌آرایی	در دست تدوین
۲۷	راهنمای پذیرش و انبار نمونه در مقیاس آزمایشگاهی فرآوری مواد معدنی	در دست تدوین
۲۸	دستورالعمل جدایش ثقلی مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی	در دست تدوین
۲۹	راهنمای تهیه فهرست استاندار مناقصه پژوههای معدنی (فارسی- انگلیسی)	در دست تدوین
۳۰	راهنمای تهیه نرم‌افزار تعیین قیمت خدمات آزمایشگاهی	در دست تدوین

Islamic Republic of Iran

Ministry of Industrey, Mine and Trade

Mining Technical Criteria Benchmarking Program

Guidelines for Magnetic, Gravity & Seismic Survey in Mineral Exploration

(Publication No. **594**)
of
(Vice Presidency of Strategic Planning and Supervision)

28

Ministry of Industry, Mine and Trade
Deputy of Mine Affairs and Mineral Industries
<http://www.mimt.gov.ir>

Published by
Iranian Mining Engineering Organization
<http://www.ime.org.ir>

2013